# 둘째 마당, 안드로이드 완벽 가이드

## 01. 안드로이드 스튜디오와 기본 레이아웃 익히기

## 01-2. 뷰와 뷰의 크기 속성 이해하기

- 뷰 : 사용자의 눈에 보이는 화면의 구성 요소
- 뷰 그룹 : 뷰를 여러개 포함하고 있는 것
  - 뷰 그룹 안에 뷰의 위치를 지정할 수 있다.
  - 여러 개의 뷰를 담고 있는 뷰 그룹도 또 다른 하나의 뷰로 본다.
- 버튼 : 텍스트뷰를 상속하여 만들어진 것
  - 텍스트뷰의 속성을 그대로 가지고 있다.
- 위젯 : 뷰 중에서 일반적인 컨드롤의 역할을 하는 것
- 레이아웃 : 뷰그룹 중에서 내부에 뷰를 포함하면서 그것들을 배치하는 역할을 하는 것

### 뷰의 크기 속성

- 뷰는 위젯과 레이아웃으로 구분한다.
- 뷰의 가로 크기와 세로 크기가 없으면 안드로이드는 XML 레이아웃이 잘못되었다고 알려준다.
- XML 레이아웃
  - 디자이너 도구에서 [Text]탭을 눌러보면 태그와 속성으로 구분되어 있다.
  - 태그 : 꺽쇠 모양( < )의 기호 안에 글자가들어간 형태이며, 시작 태그와 끝 태그로 구성되어 있다.
  - 끝 태그는 꺽쇠 안에 / 기호가 추가로 붙어 있습니다.
  - 。 태그
    - <TextView : 시작 태그
    - 여러개의 속성
    - /> : 끝 태그
  - 바깥쪽의 태그
    - 다른 뷰를 담고 있는 레이아웃
    - 태그 안에 들어간 속성들은 모두 공백이나 줄바꿈으로 구별됩니다.
    - 대부분 android: 가 앞에 붙는다.
      - android: 는 안드로이드의 기본 API에서 정의한 속성이라는 의미
      - 직접 정의했거나 외부 라이브러리를 사용했을 때 그 안에 정의된 속성이라면 android가 아닌 다른 단어가 속성 앞에 붙는다.
  - 태그 안에 추가하는 속성의 형태

속성 Prefix: 속성명="속성값1"

android:layout\_width="wrap\_content"
app:layout\_contraintLeft\_toLeftOf="parent"

- 속성 중 공통 속성
  - layout width : 뷰의 폭을 설정
  - layout height : 뷰의 높이를 설정
  - 뷰가 화면 안에 들어가려면 뷰의 크기와 위치가 결정되어야 하기 때문에 이 두 속성이 필수
  - 없으면 오류.
  - 가로 크기와 세로 크기의 값으로는 세 가지 값 중의 하나가 들어감

wrap\_content : 뷰에 들어 있는 내용물의 크기에 자동으로 맞춥니다. match\_parnet : 뷰를 담고 있는 뷰그룹의 여유 공간을 꽉 채웁니다.

숫자로 크기 지정 : 숫자를 사용해 크기를 지정한다. (크기는 단위가 있어야 한다.)

## 01-3. 제약 레이아웃 익히기

안드로이드 스튜디오에서는 디폴트 레이아웃을 제약 레이아웃이라는 것으로 자동 설정한다.

#### 제약 조건 이해하기

- 제약 레이아웃의 가장 큰 특징
  - 뷰의 크기와 위치를 결정할 때 제약 조건을 사용한다.
    - 제약조건 : 뷰가 레이아웃 안의 다른 요소와 어떻게 연결되는지 알려주는 것
      - 뷰의 연결점과 대상을 연결합니다.
  - 이때, 버튼의 입장에서 자신을 감싸고 있는 레이아웃을 **부모 레이아웃**이라 한다.
    - 이 연결점은 **핸들**이라고 한다.
      - 즉, 잡아서 조절할 수 있는 것
- ex) 버튼의 왼쪽을 부모 레이아웃과 연결해 주세요.
  - 버튼의 왼쪽 연결점을 부모 레이아웃의 왼쪽 벽면과 연결할 수 있다.
  - 그러면 부모 레이아웃이 타깃이 되어 연결점과 타깃이 연결됩니다.
- 꼭 필요한 제약 조건
  - 타깃 ( 연결선을 만들 때, 뷰의 연결점과 타깃이 필요함.)
    - 1. 같은 레이아웃 안에 들어있는 다른 뷰의 연결점
    - 2. 부모 레이아웃의 연결점
    - 3. 가이드라인
  - 대상 뷰와 타깃의 연결점
    - 1. 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽
    - 2. 가로축의 가운데, 세로축의 가운데

- 3. 베이스라인 -> 텍스트를 보여주는 뷰인 경우에만 적용됨.
- 마진 : 연결점과 타깃과의 거리를 나타낸다.
- 1546934258458

#### 화면 가운데에 뷰 배치하기

- 뷰는 가로축과 세로축을 기준으로 배치된다.
- 가로축에 해당하는 왼쪽과 오른쪽에 모두 연결선이 만들어지는 경우에는 양쪽의 타깃 중간에 위치하게 된다.
  - 。 마진 값 고려 x
- 만약, 정확히 한 가운데가 아니라, 약간 위쪽으로 치우치거나 왼쪽으로 치우치게 만들고 싶다면
  - Attributes --> 레이아웃 속성 -> 가로/세로 방향 바이어스
  - 바이어스는 한 쪽으로 얼마나 치우쳐져 있는지 나타냄
    - 기본값 50
- 뷰의 크기를 더 크게 하고 싶다면, 버튼 선택 후 각 모서리에 표시된 작은 점을 끌어당기면 됨.
- 1. 부모 여유 공간 채우기
  - 사각형 안쪽의 선이 구불구불한 선으로 표시됨
  - layout width의 값은 match constraint
- 2. 뷰의 내용물 채우기
  - 사각형 안쪽의 선이 중앙을 향하는 화살표로 표시됨
  - ∘ layout\_width의 값은 wrap\_content
- 3. 고정 크기
  - 사각형 안쪽의 선이 직선으로 표시됨
  - layout width 와 layout height의 값은 지정한 값
  - 리니어 레이아웃의 경우, 하나의 버튼을 추가한 후 다른 버튼을 또 추가하면 첫 번째 버튼이 가질 수 있는 여유 공간이 없거나 줄어들 수 있다.
  - 제약 레이아웃의 경우, 뷰를 담고 있는 부모 레이아웃 안에서 크기나 위치를 마음대로 조절할 수 있다.

## 가이드라인 사용하기

• 가이드라인 : 여러 개의 뷰를 일정한 기준 선에 정렬할 때 사용

#### XML 원본에 추가된 속성 확인하기

• 최상위 레이아웃 태그

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

- 위젯이나 레이아웃이 안드로이드 기본 API에 포함되어 있다면 그 위젯이나 레이아웃의 이름만 입력 하면 됨.
- 만약 외부 라이브러리에서 불러온 것이라면 패키지 이름도 같이 입력해야 한다.
- xmlns: 태그
  - o xmlns 뒤에 있는 접두어의 의미
    - 1. xmlns:android 안드로이드 기본 SDK에 포함되어 있는 속성을 사용합니다.
    - 2. xmlns:app 프로젝트에서 사용하는 외부 라이브러리에 포함되어 있는 속성을 사용합니다.
    - 3. xmlns:tools

안드로이드 스튜디오의 디자이너 도구 등에서 화면에 보여줄 때 사용 이 속성은ㄴ 앱이 실행될 때는 적용되지 않고, 안드로이드 스튜디오에서만 적용됩니다.

- 즉, android:layout\_width와 android:layout\_height 속성이 실제로는 안드로이드 기본 SDK에 들어있는 layout width와 layout height 속성을 사용한다는 의미다.
- id 속성은 뷰를 구분하는 구분자 역할을 한다.
  - id 속성이 사용되는 용도
    - 1. XML 레이아웃 파일 안에서 뷰를 구분할 때.
    - 2. XML 레이아웃 파일에서 정의한 뷰를 자바 소스 파일에서 찾을 때
- 제약 레이아웃에서 하나의 뷰를 다른 뷰와 연결할 때 사용하는 XML 속성의 이름 규칙

lauout\_constraint[소스 뷰의 연결점]\_[타깃 뷰의 연결점]="[타깃 뷰의 id]"

• 여기서 id 속성 값은

@+id/아이디 값

• 제약 레이아웃에서 사용할 수 있는 속성

layout\_constraintTop\_toBottomOf
layout\_constraintTop\_toBottomOf
layout\_constraintBottom\_toTopOf
layout\_constraintBottom\_toBottomOf
layout\_constraintLeft\_toTopOf
layout\_constraintLeft\_toBottomOf
layout\_constraintLeft\_toLeftOf
layout\_constraintLeft\_toRightOf
layout\_constraintRight\_toTopOf
layout\_constraintRight\_toBottomOf
layout\_constraintRight\_toBottomOf
layout\_constraintRight\_toLeftOf
layout\_constraintRight\_toRightOf

• layout constraintGuide begin 속성

- 1. layout\_constraintGuide\_begin 세로 방향인 경우 왼쪽부터, 가로방향인 경우 위쪽부터의 거리 지정
- 2. layout\_constraintGuide\_end 세로 방향인 경우 오른쪽부터, 가로방향인 경우 아래쪽부터의 거리 지정
- 3. layout\_constraintGuide\_percent layout\_constraintGuide\_begin 속성 대신 지정하되 % 단위로 거리 지정
- match parent, wrap content를 사용하면 여러 단말의 해상도를 지원할 수 있다.
- 뷰의 폭과 높이 사용 가능 단위와 그 의미

단위	단위표현	설명
px	픽셀	화면 픽셀의 수
dp 또는 dip	밀도 독립적 픽셀	160dip 화면을 기준으로 한 픽셀ex) 1인치 당 160개의 점이 있는 디스플레이 화면에서 1dp는 1px와같다. 1인치 당 320개의 점이 있는 디스플레이 화면에서는 1dp는 2px와 같다.
sp 또는 sip	축척 독립적 픽셀	텍스트 크기를 지정할 때 사용하는 단위 가변 글꼴을 기준으로 한 픽셀로 dp와 유사하나 글꼴의 설정에 다라 1sp당 픽셀수가 달라짐.
in	인치	2인치로 된 물리적 길이
mm	밀리미터	1밀리미터로 된 물리적 길이
em	텍스트 크기	글꼴과 상관없이 동일한 텍스트 크기 표시

app:layout\_constraintLeft\_toLeftOf 속성

--> 이 버튼의 왼쪽의 연결점과 타깃 뷰의 왼쪽 연결점을 연결하여 제약 조건을 만듭니다.