




05/01/2025


# Compte rendu Blender




Léo GINER  
GA2

## Piece


**Première étape :** Créer un cylindre et, en mode édition, réduire sa longueur.



**Deuxième étape :** Sélectionner les deux faces avant et arrière, puis utiliser la touche I pour créer un cylindre à l'intérieur. Ensuite, extruder les deux cylindres pour creuser un peu la pièce. Voilà, nous avons une jolie pièce.



**Dernière étape** : Pour personnaliser ma pièce, j'ai modifié l'échelle de deux faces au-dessus de la pièce pour lui donner une forme de « cornes ». J'ai ajouté deux cubes auxquels j'ai appliqué un **bevel** pour faire des yeux, puis j'ai fait un pavé où j'ai creusé une bouche de la même manière que la pièce avec le cylindre intérieur. Ce qui donne :




- Pour finir on ajoute un matériaux afin de rajouter de la couleur tel que :




## Tonneau


**Première étape :** Créer un cube, le transformer en pavé, puis le couper en plusieurs segments dans la longueur avec le **Loop Cut**.




**Deuxième étape :** Dupliquer cet élément plusieurs fois en utilisant le modificateur **Array**, en activant l'option **Fit Curve**, et modifier le placement des segments pour appliquer une courbe (je l'ai fait à la main car je voulais obtenir une forme particulière). J'ai utilisé la vue **Wireframe** pour simplifier cette modification.




**Troisième étape :** Créer un cylindre que l'on rendra invisible, ajouter des **planes** pour faire les couvercles, et leur appliquer un **Boolean Intersect** afin que l'on ne voie que ce qui se trouve à l'intérieur du cylindre placé au centre du tonneau.



**Quatrième étape :** De la même manière, recréer un cylindre plus grand, puis ajouter deux autres cylindres plus petits, en appliquant un **Boolean** pour faire les arceaux.




**Dernière étape :** Ajouter les matériaux, ce qui donne :




## Singe


**Première étape :** Découper le singe en faisant des zones pour simplifier l'UV le plus possible.



**Deuxième étape :** Ensuite, je devrais utiliser **Unwrap**, mais je ne trouve pas l'option sur mon PC, donc je vais utiliser l'**Unwrap** préfait.




**Troisième étape :** Avec **GIMP**, colorier la carte UV en utilisant différents calques. Je l'applique sur un matériau, et voici le résultat :




## Modèle en plus : tournevis plat

**Première étape :** Créer le manche, donc un cylindre avec un côté plat pour la partie métallique, et l'autre extrémité arrondie.



**Deuxième étape :** Ajouter la tige en métal avec le bout plat. Pour cela, on ajoute un pavé aux coordonnées (0, 0, 0) que l'on va monter en haut du tournevis afin de le centrer. Ensuite, on bisote le bout comme suit :



**Dernière étape :** Ajouter des couleurs avec des matériaux, tel que :

