WIN11安装Redis

在GitHub下载最新Release

2026.3.11: https://github.com/tporadowski/redis/releases

下载这个：Redis-x64-xxx.zip　　例如：Redis-x64-7.2.4.zip

解压

解压到：D:\Program Files\Redis-x64-5.0.14.1

目录会看到：

```
redis-server.exe
redis-cli.exe
redis.conf
```

启动Redis 用powershell

切换路径

```
cd "D:\Program Files\Redis-x64-5.0.14.1"
```

运行：redis-server.exe

```
.\redis-server.exe
```

看到：Ready to accept connections

说明 Redis 启动成功。



测试Redis （ping）

powershell中进入redis路径

```
cd "D:\Program Files\Redis-x64-5.0.14.1"
```

运行

```
.\redis-cli
```

```
D:\Program Files\Redis-x64-5.0    Windows PowerShell

PS D:\Program Files\Redis-x64-5.0.14.1> ls


    目录: D:\Program Files\Redis-x64-5.0.14.1


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        2021/10/17     20:11         131184 00-RELEASENOTES
-a----         2022/2/17     10:57           1536 EventLog.dll
-a----          2020/2/9     13:40            991 README.txt
-a----         2022/2/17     10:58         459264 redis-benchmark.exe
-a----         2022/2/17     10:58        5705728 redis-benchmark.pdb
-a----         2022/2/17     10:57        1856000 redis-check-aof.exe
-a----         2022/2/17     10:57        9850880 redis-check-aof.pdb
-a----         2022/2/17     10:57        1856000 redis-check-rdb.exe
-a----         2022/2/17     10:57        9850880 redis-check-rdb.pdb
-a----         2022/2/17     10:58         628224 redis-cli.exe
-a----         2022/2/17     10:58        6123520 redis-cli.pdb
-a----         2022/2/17     10:57        1856000 redis-server.exe
-a----         2022/2/17     10:57        9850880 redis-server.pdb
-a----         2021/8/25      7:32          62290 redis.windows-service.conf
-a----         2021/8/25      7:32          62279 redis.windows.conf
-a----         2022/2/10     20:16           4068 RELEASENOTES.txt


PS D:\Program Files\Redis-x64-5.0.14.1> .\redis-cli
127.0.0.1:6379> ping
PONG
127.0.0.1:6379>
```

在Navicat中打开Redis（本地）

连接

选择redis

选择本地


新建连接 (Redis)
常规
高级
数据库
SSL
SSH
备注
Navicat
数据库
连接名称:
localhost
类型:
单机
主机:
localhost
端口:
6379
验证:
None
测试连接
URI...
上一步
确定
取消

测试连接


连接成功 服务器版本: 5.0.14
测试连接
URI...
上一步
确定
取消
我的连接
localhost
localhost
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
搜索
对象
打开配置文件
删除配置文件
名称
修改日期
localhc
Redis
共享
活动配置文件
主要配置文件
服务器版本
5.0.14
会话
1
类型
单机
主机
localhost
端口
6379
验证
无
设置位置
C:\Users\Justin\Do
备注

把 Redis 注册成 Windows 服务

- 开机自动启动
- 不需要一直开着终端
- 可以像 MySQL 一样在系统里管理

先关闭现在的 Redis

你现在 Redis 是这样启动的：`redis-server.exe`，这个窗口是一直运行的。

先按：`Ctrl + C`

看到：Redis is now ready to exit

说明 Redis 关闭了。

进入 Redis 目录

打开 **PowerShell 或 CMD**

Redis 在：`D:\Program Files\Redis-x64-5.0.14.1`

```
cd "D:\Program Files\Redis-x64-5.0.14.1"
```

安装 Redis 服务

```
.\redis-server --service-install redis.windows.conf
```

如果成功会看到类似：`Redis successfully installed as service`

启动 Redis 服务

```
.\redis-server --service-start
```

成功会提示：Redis service started

验证 Redis 是否运行

打开新终端：

```
.\redis-cli
```

输入：ping

返回：PONG，说明 Redis 已经运行。

以后怎么管理 Redis

Redis 现在已经是 **Windows服务** 了。

你可以这样管理：

启动：

```
redis-server --service-start
```

停止：

```
redis-server --service-stop
```

卸载：

```
redis-server --service-uninstall
```

也可以在 Windows 服务里看到

按：`Win + R`

输入：`services.msc`

找到：Redis

你会看到：

- 状态：Running
- 启动类型：Automatic

说明 Redis 会 **开机自动启动。**

为什么 Redis 需要手动

因为你下载的是绿色版：`Redis-x64-5.0.14.1.zip`

特点	说明
不需要安装	解压就能用
不会注册服务	系统不知道它
不会自动启动	需要手动运行

所以你之前运行：

```
redis-server.exe
```

其实只是：

```
临时启动 Redis
```

关掉窗口就没了。