

ClearWork — швидкий старт (0.8.3)

Що входить у поставку

ClearWork — локальна програма на одному комп'ютері підприємства. Python окремо встановлювати не потрібно. Для робочої версії потрібен окремий ключ установки для цього ПК.

Встановлення

- Запустіть ClearWork-Setup.exe. Бажано, щоб установку виконував системний адміністратор.
- Якщо Windows SmartScreen попереджає: «Докладніше» → «Все одно запустити».
- Завершіть майстер установки. Демо-галочку вмикайте лише для ознайомлення з тестовими даними.
- На останньому кроці відкрийте цю інструкцію перед першим запуском програми.

Перший запуск (робоча версія)

- Запустіть ClearWork і скопіюйте ID установки з екрана активації.
- Надішліть ID та назву підприємства розробнику: alexeyovch26@gmail.com, +380954553545.
- Вставте отриманий ключ (CW-...) і натисніть «Активувати».
- Задайте паролі інспектора та керівника (мінімум 8 символів).
- Збережіть файл recovery окремо від папки програми.

Де зберігаються дані

%LOCALAPPDATA%\Programs\ClearWork\data\ — база; data\backups\ — резервні копії; data\recovery\ — відновлення доступу; logs\ — технічний журнал. Не видаляйте data\ при оновленні, якщо потрібно зберегти робочі записи.

Основні розділи програми

- Працівники — реєстр персоналу та статуси.
- Інструктажі, ЗІЗ, Медицина, Наряди-допуски — облік за працівниками.
- Підрядники — реєстр зовнішніх організацій.
- Звіти — щоденний звіт у форматі Word (.docx) для ручного збереження та відправки.
- PORT-R — паспорти ділянок, зміни, оперативні листи.
- Налаштування — резервні копії, імпорт, пошта, нагадування про звіт.
- Інструкції — довідка по кожному розділу всередині програми.

Щоденний звіт, резервні копії та оновлення

- Програма не надсилає звіт автоматично — у заданий час з'явиться нагадування, сформуйте .docx і відправте вручну.
- Автокопія створюється раз на день при запуску; додаткову — у Налаштуваннях.
- Нову версію встановлюйте поверх старої. Не видаляйте data\ без потреби.
- Якщо data\ видалено — з'явиться новий ID установки і знадобиться новий ключ (перепривязка через розробника).

Демонстрація та підтримка

ClearWork-Demo-Setup — демо на 48 годин без ключа. Звичайний інсталятор із демо-галочкою дає тестові дані, але ключ установки все одно потрібен.

Підтримка: alexeyovch26@gmail.com, +380954553545. Повна інструкція: ClearWork_користувач.md у папці програми. Якщо програма не запускається — перевірте logs\osah.log.