Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Архитектура компьютера

Хатамов Эзиз

Содержание

Сг	писок литературы	12
5	Выводы	11
4	Выполнение лабораторной работы 4.1 Изучения программы Hello world!	10
3	Теоретическое введение	7
2	Задание	6
1	Цель работы	5

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2 Задание

- 1. Изучение программы Hello world!
- 2. Транслятор NASM
- 3. Расширенный синтаксис командной строки NASM
- 4. Компоновщик LD
- 5. Запуск исполняемого файла
- 6. Выполнение заданий самостоятельной работы

7.

3 Теоретическое введение

Основными функциональными элементами любой электронно-вычислительной машины (ЭВМ) являются центральный процессор, память и периферийные устройства (рис.4.1). Взаимодействие этих устройств осуществляется через общую шину, к которой они подключены. Физически шина представляет собой большое количество проводников, соединяющих устройства друг с другом. В современных компьютерах проводники выполнены в виде электропроводящих дорожек на материнской (системной) плате. Основной задачей процессора является обработка информации, а также организация координации всех узлов компьютера. В состав центрального процессора (ЦП) входят следующие устройства: • арифметико-логическое устройство (АЛУ) — выполняет логические и арифметические действия, необходимые для обработки информации, хранящейся в памяти; • устройство управления (УУ) — обеспечивает управление и контроль всех устройств компьютера; • регистры — сверхбыстрая оперативная память небольшого объёма, входящая в состав процессора, для временного хранения промежуточных результатов выполнения инструкций; регистры процессора делятся на два типа: регистры общего назначения и специальные регистры. Для того, чтобы писать программы на ассемблере, необходимо знать, какие регистры процессора существуют и как их можно использовать. Большинство команд в программах написанных на ассемблере используют регистры в качестве операндов. Практически все команды представляют собой преобразование данных хранящихся в регистрах процессора, это

например пересылка данных между регистрами или между регистрами и памятью, преобразование (арифметические или логические операции) данных хранящихся в регистрах. Доступ к регистрам осуществляется не по адресам, как к основной памяти, а по именам. Каждый регистр процессора архитектуры х86 имеет свое название, состоящее из 2 или 3 букв латинского алфавита. В качестве примера приведем названия основных регистров общего назначения (именно эти регистры чаще всего используются при написании программ): • RAX, RCX, RDX, RBX, RSI, RDI -64-битные • EAX, ECX, EDX, EBX, ESI, EDI — 32-битные • AX, CX, DX, BX, SI, DI — 16-битные • AH, AL, CH, CL, DH, DL, BH, BL - 8-битные (половинки 16-битных регистров). Например, АН (high AX) — старшие 8 бит регистра АХ, AL (low AX) — младшие 8 бит регистра АХ. Таким образом можно отметить, что вы можете написать в своей программе, например, такие команды (mov – команда пересылки данных на языке ассемблера): mov ax, 1 mov eax, 1 Обе команды поместят в регистр АХ число 1. Разница будет заключаться только в том, что вторая команда обнулит старшие разряды регистра ЕАХ, то есть после выполнения второй команды в регистре ЕАХ будет число 1.А первая команда оставит в старших разрядах регистра ЕАХ старые данные. И если там были данные, отличные от нуля, то после выполнения первой команды в регистре ЕАХ будет какое-то число, но не 1. А вот в регистре АХ будет число 1. Другим важным узлом ЭВМ является оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). ОЗУ — это быстродействующее энергозависимое запоминающее устройство, которое напрямую взаимодействует с узлами процессора, предназначенное для хранения программ и данных, с которыми процессор непосредственно работает в текущий момент. ОЗУ состоит из одинаковых пронумерованных ячеек памяти. Номер ячейки памяти — это адрес хранящихся в ней данных. В состав ЭВМ также входят периферийные устройства, которые можно разделить на: • устройства внешней памяти, которые предназначены для долговременного хранения больших объёмов данных (жёсткие диски,

твердотельные накопители, магнитные ленты); • устройства ввода-вывода, которые обеспечивают взаимодействие ЦП с внешней средой. В основе вычислительного процесса ЭВМ лежит принцип программного управления. Это означает, что компьютер решает поставленную задачу как последовательность действий, записанных в виде программы. Программа состоит из машинных команд, которые указывают, какие операции и над какими данными (или операндами), в какой последовательности необходимо выполнить. Набор машинных команд определяется устройством конкретного процессора. Коды команд представляют собой многоразрядные двоичные комбинации из 0 и 1. В коде машинной команды можно выделить две части: операционную и адресную. В операционной части хранится код команды, которую необходимо выполнить. В адресной части хранятся данные или адреса данных, которые участвуют в выполнении данной операции. При выполнении каждой команды процессор выполняет определённую последовательность стандартных действий, которая называется командным циклом процессора. В самом общем виде он заключается в следующем:

- 1. формирование адреса в памяти очередной команды;
- 2. считывание кода команды из памяти и её дешифрация;
- 3. выполнение команды;
- 4. переход к следующей команде. Данный алгоритм позволяет выполнить хранящуюся в ОЗУ программу. Кроме того, в зависимости от команды при её выполнении могут проходить не все этапы.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Изучения программы Hello world!

Для начало я создал каталог для работы с программами на языке Assambler

ekhatamov@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/report\$ ge dit report.md
ekhatamov@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/report\$ mk dir -p ~/work/arch-pc/lab04
ekhatamov@vbox:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/report\$ []

5 Выводы

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.

Список литературы