
מדריך התקנת מדפסת רשת

הגדרה ידנית לפי כתובת IP והתקנת דרייבר Konica Minolta / Develop


1 פתיחת הגדרות הוספת מדפסת

- לחץ על תפריט **התחל** (או סמל החיפוש) במחשב.
- הקלד בשורת החיפוש: **"הוסף מדפסת או סורק"**.
- לחץ על תוצאת החיפוש עם סמל המדפסת לפתיחת ההגדרות.




2 מעבר להגדרה ידנית

- המערכת תסרוק אחר מדפסות ברשת באופן אוטומטי.
- המתן מספר שניות עד שיופיע הכיתוב הכחול בתחתית.
- לחץ על: **"המדפסת הרצויה לי אינה ברשימה"**.



3 בחירת חיבור לפי כתובת IP


- באשף שנפתח ("חפש מדפסת לפי אפשרויות אחרות"):
- סמן את האפשרות:
  "הוסף מדפסת באמצעות כתובת IP או שם מחשב מארח".
- לחץ על כפתור **הבא** בתחתית החלון.



4 הזנת כתובת הרשת (IP) של המדפסת

- **סוג התקן:** השאר על "זיהוי אוטומטי".
- **שם מחשב מארח או כתובת IP:** הזן **10.42.146.164**
- **שם יציאה:** יתמלא מעצמו.


> **דגש חשוב:** בטל את הסימון מתיבת "בצע שאילתה על המדפסת ובחר אוטומטית את מנהל המדפסת לשימוש", ואז לחץ **הבא** .



מדריך התקנת מדפסת רשת (המשך)


טעינת קובץ מנהל ההתקן (Driver) וסיום ההגדרה

5 פתיחת נתיב לקובץ הדרייבר המקומי




- במסך "התקן את מנהל המדפסת", יוצגו יצרנים כלליים.
- לחץ על הכפתור **"מתוך דיסק..."** בפינה (Have Disk) התחתונה.
- בחלון שנפתח, לחץ על **עיון...** לאיתור הקובץ (Browse).

6 ניווט לתיקיית ההתקנה במחשב



- בחלון העיון, נווט אל תיקיית **הורדות**.
- אתר את התיקייה שחולצה בשם:
  `IT5PCL6Winx64_11200EN`
- לחץ עליה לחיצה כפולה (או לחץ על "פתח") כדי להיכנס אליה.

7 בחירת קובץ הדרייבר (INF) וסיום



- בתוך התיקייה, לחץ על קובץ המידע:
  `KOAXPJ_.INF`
- לחץ על **פתח** ולאחר מכן לחץ על (Open), **אישור**.(OK)

סיום ההתקנה: המערכת תטען את דגם המדפסת (Konica Minolta / Develop). לחץ **הבא**, אשר את שם המדפסת והדפס דף ניסיון לבדיקה!