系统入口(同步数据)文档

系统	充入口](同步数据)文档	1
	1.	登陆页	2
	2.	退出	2
	3.	展示页	2
		查看页	
		账务页	
		发布页	
		发布提交	
		编辑页	
		编辑及	
	Э.	姍扫I定义	0

约定:

- 1. 模版根路径为:webapp/template
- 2. 数据是指后端预填到模版的数据
- 3. 默认权限为需要登录
- 4. 登录后,所有模版都需要的数据:

	类型 Object	username	用户名
user		usertype	0 为买家 1 为卖家

1. 登陆页

地址	/login
模版	/login.ftl
方式	GET
权限	不用登陆

2. 退出

地址	/logout
方式	GET
权限	不用登陆
备注	退出后跳转至登录页

3. 展示页

地址	/			
模版	/index.ftl			
	productlist	产品列表		
		id	产品 ID	
数据		productList	title	标题
汉 人川白	productist	image	图片地址	Object
		price	价格	
		isBuy	当前用户是否已经购买	

		isSell	是否已经卖出
方式	GET		
权限	不用登陆		
备注			

4. 查看页

地址	/show			
参数	id	产品 ID		
模版	/show.ftl	/show.ftl		
数据	product	产品信息 id 产品 ID title 标题 summary 摘要 detail 全文 image 图片地址 price 价格 buyPrice 购买时价格 isBuy 当前用户是否已经购买 isSell 是否已经卖出		
方式	GET			
权限	不用登陆			
备注				

5. 账务页

地址	/account		
模版	/account.ftl		
数据	buyList	当前用户已购买的产品列表 id 产品 ID title 标题 image 图片 buyPrice 购买时价格 buyTime 购买时间(13 位时间戳)	Object <list></list>
方式	GET		
备注			

6. 发布页

地址	/public	
模版	/public.ftl	
方式	GET	
备注		

7. 发布提交

地址	/publicSubmit		
模版	/publicSubmit.ftl		
参数	title	标题	

	image	图片	
	detail	全文	
	price	价格	
	summary	摘要	
数据 (如 果 成 功)	product	id 产品 ID title 标题 summary 摘要 detail 全文 image 图片地址 price 价格	
方式	POST		
备注	提交成功则有 product 数据,失败则没有		

8. 编辑页

地址	/edit			
参数	id	产品 ID		
模版	/edit.ftl			
数据	product	产品信息 id 产品 ID title 标题 summary 摘要 detail 全文 image 图片地址		

		price	价格	
方式	GET			

9. 编辑提交

地址	/editSubmit					
模版	/editSubmit.ftl					
提交数据	title	标题				
	id	产品 ID				
	image	图片				
	detail	全文				
	price	价格				
	summary	摘要				
数据		id 产品 ID title 标题				
	product	summary 摘要				
(如果成功)		Ol detail 全文 image 图片地址	Object			
		price 价格				
方式	POST					
备注	提交成功则有 product 数据,失败则没有					