
以下为AI生成的图文笔记的内容

一、模型量化 00:00



-
- **二进制表示原理**： 模型参数由符号位、小数位（精度位）和指数位（范围位）三部分组成，如$fp32$包含32位二进制表示
- **量化本质**： 将高精度参数（如$fp32$）转换为低精度格式（如$int8$或$int4$），通过降低存储位宽实现模型压缩和推理加速

1. 训练后量化 01:17

- **核心特点**:
  - 在模型训练完成后实施量化
  - 仅需少量校准数据（无需重新训练）
  - 适用于高易用性要求和训练资源受限场景
- **技术定位**: 对预训练模型直接进行参数精度转换，区别于训练中量化和微调量化

2. 激活感知权重量化 03:06

- **技术原理（AWQ）**:
  - 通过离线分析激活分布识别显著权重通道（Salient Weight Channels）
  - 采用等效缩放变换（Scaling）保护关键权重
  - 属于仅权重量化方法
- **实施阶段**: 预量化变换阶段执行
- **保护机制类比**: 类似组织保留核心人才，防止重要参数量化导致准确率下降
- **技术效果**: 在压缩模型尺寸（降低30-50%）的同时，保持<5%的准确率损失

3. 量化误差缓解 03:53

- **误差来源**: 参数精度降低导致的累积计算误差（如$fp32 \rightarrow int8$转换）
- **GPTQ技术**:
  - 基于Hessian矩阵的近似二阶信息补偿
  - 采用逐层量化+误差补偿机制
  - 支持3-4bit极端量化场景
- **补偿原理**: 前向传播时动态调整后续量化参数，形成误差传递补偿链
- **技术组合**: 通常与AWQ配合使用，形成"保护重要权重+补偿量化误差"的完整方案

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
模型参数表示	参数通过二进制表示，包含符号位、小数位（精度位）和指数位（范围位）	理解三部分的具体作用及相互关系	★★
量化目的	降低参数精度（如FP32→INT8/INT4），减少存储空间，提升推理效率	**精度降低与计算效率的权衡**	★★
训练后量化	对已训练模型进行参数精度降低，分为预量化变换和量化误差缓解两阶段	区分训练时量化、微调时量化与训练后量化的适用场景	★★★
预量化变换（AWQ技术）	保护重要权重通道不被量化，通过激活感知权重量化（AWQ）识别关键参数	**重要权重筛选标准**及对模型准确率的影响	★★★★
量化误差缓解（GPTQ技术）	采用近似二阶补偿机制缓解精度损失，通过黑塞矩阵差值动态调整量化误差	补偿机制的具体实现与效果评估	★★★★
技术组合应用	**AWQ（保护关键参数）与GPTQ（误差补偿）需配合使用**	两者协同作用对模型性能的最终影响	★★★