




UNITÀ 3

S9 / L2

GIANCARLO DI MEO



NET.
REBELS.

Indice

03 Traccia

04 Dati

06 Metodo

07 Edificio Principale

08 Edificio Secondario

09 Data Center



Traccia

Esercizio Business continuity & disaster recovery Durante la lezione teorica, abbiamo affrontato gli argomenti riguardanti la business continuity e disaster recovery. Nell'esempio pratico di oggi, ipotizziamo di essere stati assunti per valutare quantitativamente l'impatto di un determinato disastro su un asset di una compagnia. Con il supporto dei dati presenti nelle tabelle che seguono, calcolare la perdita annuale che subirebbe la compagnia nel caso di:

- **Inondazione sull'asset «edificio secondario»**
- **Terremoto sull'asset «datacenter»**
- **Incendio sull'asset «edificio primario»**
- **Incendio sull'asset «edificio secondario»**
- **Inondazione sull'asset «edificio primario»**
- **Terremoto sull'asset «edificio primario»**

Dati

Questa tabella mostra il valore in euro degli asset dell'azienda (AV - Asset Value)

ASSET	VALORE
Edificio primario	350.000€
Edificio secondario	150.000€
Datacenter	100.000€

Qui viene riportata la periodicità di alcuni eventi che possono impattare sull'azienda. Questa viene chiamata Annualized Rate of Occurrence (ARO).

EVENTO	ARO
Terremoto	1 volta ogni 30 anni
Incendio	1 volta ogni 20 anni
Inondazione	1 volta ogni 50 anni

Dati

L'exposure Factor indica il grado d'impatto che un determinato evento può avere su uno specifico asset aziendale. Ad esempio, un terremoto sul Datacenter andrà a generare una perdita pari al 95% del valore dell'asset.

EXPOSURE FACTOR	Terremoto	Incendio	Inondazione
Edificio primario	80%	60%	55%
Edificio secondario	80%	50%	40%
Datacenter	95%	60%	35%

Metodo

Il nostro obiettivo è quello di calcolare l'**Annualized Loss Expectancy (ALE)**, ovvero una misura utilizzata nel campo della gestione del rischio per quantificare il rischio finanziario annuale associato a potenziali minacce. Per farlo dobbiamo moltiplicare altri due fattori:

- **Single Loss Expectancy (SLE)**: la stima della perdita finanziaria che si verifica se una specifica minaccia si materializza una sola volta.
- **Annual Rate of Occurrence (ARO)**: la frequenza stimata con cui una specifica minaccia è prevista verificarsi in un anno.

Per calcolare la **SLE** bisogna moltiplicando il valore di un asset aziendale (**AV - asset value**) con l'**exposure factor (EF)**, cioè la percentuale del valore dell'asset che sarebbe perso se una minaccia si materializzasse

FORMULE

$$\text{ALE} = \text{SLE} * \text{ARO}$$

$$\text{SLE} = \text{AV} * \text{EF}$$

Edificio Principale

Dalla tabella presente nella sezione dati (pagina 4) possiamo reperire i vari dati necessari. Il primo, comune in tutti i casi, è il valore dell'asset che è pari a $AV = 350.000\text{€}$

Caso di incendio

$$EF = 60\%$$

$$ARO = 1/20 = 0.05$$

$$SLE = 350.000 * 0,60 = 210.000 \text{ €}$$

$$ALE = 75.000 * 0,05 = 3750 \text{ €}$$

Caso inondazione

$$EF = 55\%$$

$$ARO = 1 / 50 = 0.05$$

$$SLE = 350.000 * 0,55 = 192.500 \text{ €}$$

$$ALE = 192.500 * 0,02 = 3.850 \text{ €}$$

Caso terremoto

$$EF = 80\%$$

$$ARO = 1/30 = 0.033$$

$$SLE = 350.000 * 0,80 = 280.000 \text{ €}$$

$$ALE = 280.000 * 0,033 = 9.240 \text{ €}$$

Edificio Secondario

Dalla tabella presente nella sezione dati (pagina 4) possiamo reperire i vari dati necessari. Il primo, comune in tutti i casi, è il valore dell'asset che è pari a $AV = 150.000\text{€}$

Caso di incendio

$$EF = 50\%$$

$$ARO = 1/20 = 0.05$$

$$SLE = 150.000 * 0,50 = 75.000 \text{ €}$$

$$ALE = 75.000 * 0,05 = 10.500 \text{ €}$$

Caso inondazione

$$EF = 40\%$$

$$ARO = 1 / 50 = 0,02$$

$$SLE = 150.000 * 0,40 = 60.000 \text{ €}$$

$$ALE = 60.000 * 0,02 = 1200 \text{ €}$$

Data Center

Dalla tabella presente nella sezione dati (pagina 4) possiamo reperire i vari dati necessari. Il primo, comune in tutti i casi, è il valore dell'asset che è pari a $AV = 100.000\text{€}$

Caso di terremoto

$EF = 95\%$

$ARO = 1/30 = 0.033$

$SLE = 100.000 * 0,95 = 95.000 \text{ €}$

$ALE = 95.000 * 0,033 = 3.150 \text{ €}$