

Guide d'utilisation Administrateur

Gouverner les accès · attribuer les périmètres · débloquer

Rubrique	Valeur
Profil décrit	Administrateur, SOCADEL
Destinataire	M. TONDJOU Patrick Directeur des Systèmes d'Information et de la Technologie, NEXT LTD
Rédigé par	TONBA Loïc Ingénieur des travaux informatiques, développeur web senior, NEXT LTD
Client	SOCADEL, Société Camerounaise d'Electricité
Date	31/08/2026
Captures	Prises sur la plateforme en fonctionnement

Toutes les captures de ce guide ont été prises pendant un parcours réel, conduit du premier écran au dernier. Aucune n'est une maquette.

Votre rôle

Vous êtes responsable côté SOCADEL. Vous n'êtes pas là pour saisir de la production, mais pour **décider qui entre**, sur quel territoire, et pour débloquer ceux qui ne peuvent plus se connecter. Vous portez une vue nationale sur les données SOCADEL.

Vous pouvez	Vous ne pouvez pas
Approuver ou refuser une demande d'accès, attribuer une agence ou une région, suspendre et réactiver un compte, réinitialiser un mot de passe, et tout ce que fait un superviseur.	Créer un autre administrateur, agir sur un pair ou sur le super utilisateur NEXT LTD, changer le rôle d'un compte existant, administrer le référentiel clients.

Personne n'agit sur son propre rang. Vous ne pouvez ni créer un second administrateur, ni suspendre votre propre compte. Ce n'est pas une limitation arbitraire : c'est ce qui empêche un compte compromis de se démultiplier.

1. Se connecter

La page de connexion ne demande pas votre mot de passe en premier. Elle demande d'abord **qui vous êtes**, puis **où vous êtes**. Ce n'est pas une formalité de plus : c'est ce qui permet d'ouvrir votre session sur le bon écran, déjà cadré sur votre travail.

Démonstration ou réel

Deux modes vous sont proposés en haut du premier écran. En **Démonstration**, choisir votre profil suffit : l'agence et les identifiants sont préremplis, et vous arrivez directement au troisième écran, prêt à valider. C'est ce qu'il faut pour une prise en main, où retaper une adresse à chaque essai use la patience avant même d'avoir vu l'application.

En **Réel**, rien n'est prérempli : vous choisissez votre profil, votre agence, et vous saisissez vos identifiants. C'est le mode de tous les jours.

The screenshot displays the SOCADEL login interface. On the left, a blue sidebar contains the SOCADEL logo and the title 'Bordereau intelligent de collecte WhatsApp'. Below the title, it instructs users to follow the work of field agents and provides a three-step process: 1. Affecter les itinéraires, 2. Saisir la production, and 3. Vérifier et payer. The main content area on the right shows the login form, which is at 'Étape 3 sur 3'. It includes fields for 'Vos identifiants' (pre-filled with 'Super utilisateur, Portée nationale, toutes les agences'), 'Adresse électronique' (pre-filled with 'tonbaloi6@gmail.com'), and 'Mot de passe'. A 'Se connecter' button is at the bottom, along with links for 'Demander un accès' and 'Mot de passe oublié ?'.

En démonstration, l'adresse et le mot de passe sont déjà là.

Le mode démonstration est coupé en production. Il expose des mots de passe à un visiteur non authentifié : c'est acceptable sur une instance de découverte, jamais sur celle qui porte le référentiel réel. Le sélecteur disparaît alors de l'écran.

Étape 1, votre profil

Quatre cartes, de la portée la plus large à la plus restreinte. Choisissez **Administrateur**.

Premier écran : quatre profils, un seul est le vôtre.

Étape 2, votre agence

Vous portez une vue nationale : choisissez **Portée nationale, toutes les agences** en haut de la liste.

La recherche filtre sur le nom, la division et la direction.

Étape 3, vos identifiants

Un bandeau rappelle le profil et l'agence retenus, avec un lien **Changer** si vous vous êtes trompé. Saisissez ensuite votre adresse électronique et votre mot de passe.

Champ	Valeur pour ce guide
Adresse électronique	tonbaloic@gmail.com
Mot de passe	Bandjoun-Maroua-77

Comptes de mise en route. Changez votre mot de passe à la première connexion : ces valeurs figurent dans un document.

Le profil et l'agence sont rappelés au-dessus des champs.

Si l'accès est refusé

Deux refus possibles, et ils ne disent pas la même chose.

Message	Ce qu'il faut faire
Identifiant ou mot de passe incorrect	Le compte ou le mot de passe est faux. La plateforme ne dit jamais lequel des deux : le contraire permettrait de découvrir qui possède un compte.
Ce compte est enregistré comme...	Votre mot de passe est bon, mais vous avez choisi le mauvais profil. Revenez au premier écran et prenez le bon.
Ce compte est rattaché à l'agence...	Vous avez déclaré une autre agence que la vôtre. Corrigez, ou rapprochez-vous de votre administrateur si votre rattachement a changé.



SOCADEL
Société Camerounaise d'Electricité

Bordereau intelligent de collecte WhatsApp

Suivez le travail des agents de terrain, itinéraire par itinéraire, et confrontez chaque déclaration au référentiel SOCADEL.

- Affecter les itinéraires**
L'agent se présente, vous notez les itinéraires que vous lui confiez et imprimez son bordereau de terrain.
- Saisir la production**
Au retour, vous reportez ce que l'agent a réalisé : abonnements obtenus, absents, refus.
- Vérifier et payer**
Le référentiel SOCADEL confirme les abonnements réellement enregistrés : c'est lui qui fait foi.

NEXT LTD, Numeric Export Technologies

Étape 3 sur 3

Ce compte est enregistré comme superviseur, pas comme administrateur. Choisissez le bon profil.

Vos identifiants

Administrateur, Portée nationale, toutes les agences [Changer](#)

Adresse électronique

loicdjimgou@gmail.com

Celle de votre compte. Votre identifiant fonctionne aussi.

Mot de passe

.....

Au moins dix caractères.

[Retour](#)
[Se connecter](#)

[Demander un accès](#)
[Mot de passe oublié ?](#)

Accès réservé aux utilisateurs autorisés SOCADEL.
En cas de difficulté, contactez l'administrateur NEXT LTD.

Un profil qui ne correspond pas au compte est refusé, avec la raison.


Le profil et l'agence ne vous donnent aucun droit. Ils sont confrontés à votre compte, et la session est refusée s'ils divergent. Ce que vous voyez reste défini par votre compte, pas par ce que vous déclarez à l'entrée.

socad'el

Société Camerounaise d'Electricité

2. Votre tableau de bord


Vous arrivez sur la vue nationale : le volume de l'ensemble du réseau, le taux de confirmation, l'évolution. C'est votre point de situation avant d'entrer dans le détail.



Le tableau de bord national.

3. Gouverner les accès

L'entrée **Comptes** est la vôtre. Elle s'ouvre par défaut sur les demandes **en attente d'approbation** : ce sont les personnes qui se sont inscrites et ont confirmé leur adresse.



Les comptes, filtrés sur les demandes à trancher.

Cliquez **Examiner** pour ouvrir la demande. Trois décisions vous appartiennent.

Décision	Ce qu'elle emporte
Le profil attribué	Seuls les rangs inférieurs au vôtre vous sont proposés : superviseur et agent de terrain.
Le périmètre	Une agence ou une région pour un superviseur. Sans périmètre, ses requêtes sont refusées plutôt que d'ouvrir les 181 agences.
L'agent rattaché	Obligatoire pour un compte agent : c'est ce rattachement qui délimite ce que son titulaire verra.

Bordereau
SOCADEL x NEXT

- Affectations
Confier les itinéraires du jour
- Tableau de bord
KPI et évolution
- Bordereau
Saisir la production des agents
- Itinéraires
Rechercher et imprimer
- Agents
Répertoire des collecteurs
- Import / Export
Fichiers et modèles
- Territoire
Agences, divisions, régions
- Rôles
Permissions par profil
- Audit et journal
Qui a fait quoi
- Utilisateurs**
Comptes et accès

EYENGA Flore
Session active
Administrateur

Déconnexion

Rechercher...

Ctrl K

FR EN

Utilisateurs
Approuver les demandes, attribuer les périmètres, débloquer un mot de passe.

En attente d'approbation

MBARGA Jeanne
mbarga.j - jeanne.mbarga@socadel.cm

En attente d'approbation

Superviseur

Examiner

Profil attribué

Superviseur

Agence

CSC_ESSOS

Région

DRC

Motif, en cas de refus

Il figurera dans le courriel adressé au demandeur.

Sans agence ni région, ce superviseur verrait la production des 181 agences. La plateforme refusera ses requêtes tant qu'un périmètre ne lui est pas attribué.

Approuver

Refuser

L'examen d'une demande : profil, périmètre, et motif en cas de refus.

Un refus part avec le **motif** que vous indiquez : le demandeur le reçoit par courriel, et peut déposer une nouvelle demande.

Bordereau SOCADEL, Guide de l'administrateur | NEXT LTD x SOCADEL

Page 7

4. Débloquer un mot de passe

Quand un superviseur ou un agent ne peut plus se connecter et n'a plus accès à sa boîte, ouvrez son compte et cliquez **Réinitialiser le mot de passe**.

La plateforme génère un mot de passe provisoire lisible au téléphone, sans I, l, O ni 0 pour éviter les confusions à l'oral. **Il ne part jamais par courriel** : vous le communiquez de vive voix, et le titulaire devra le remplacer à sa prochaine connexion.

Suspendre plutôt que supprimer

Un départ, une absence prolongée, un doute : suspendez le compte. Il ne peut plus se connecter, mais sa production passée reste attachée à son nom. Vous le réactivez d'un clic au retour.

Le maillage territorial


Le réseau bouge : une agence ouvre dans un lotissement neuf, une autre devient inaccessible. L'écran **Territoire** vous permet de suivre ces mouvements le jour même, sans attendre un nouvel import du référentiel clients.

Les 181 agences, leurs divisions et leurs directions régionales.

Geste	Ce qu'il emporte
Ouvrir une agence	Elle rejoint aussitôt le sélecteur de connexion et les listes de travail.
Corriger un rattachement	Division et direction se modifient. Le nom, non : comptes, itinéraires et référentiel le portent tel quel.
Fermer une agence	Elle quitte les listes et le sélecteur de connexion le jour même, mais reste attachée à la production passée. Le motif est exigé.
Supprimer une agence	Réservé à la correction d'une saisie : dès qu'un compte ou une tournée s'y rattache, seule la fermeture reste possible.

Les rôles et leurs permissions

L'écran **Rôles** montre ce que chaque profil porte réellement. Il rend un refus compréhensible sans aller lire le code : on y voit le rang, le nombre de droits effectifs, et le détail de chacun.



Bordereau
SOCADEL × NEXT

Rechercher... Ctr+L K FR EN

Rôles et permissions
Ce que chaque rôle porte, et ce qui lui a été retranché.

On retranche, on n'ajoute jamais. Les quatre rôles et leur matrice sont écrits dans le code, relus et testés. Retirer un droit ici le ferme aussitôt ; aucune écriture ne peut en ouvrir un que le code ne donne pas. C'est ce qui rend l'escalade de privilèges impossible par la donnée, y compris depuis une sauvegarde restaurée.

Rang	Rôle	Description	Nombre de droits
3	Super utilisateur	NEXT LTD - rang 3	30 droit(s)
2	Administrateur	SOCADEL - rang 2	27 droit(s)
1	Superviseur	SOCADEL, une agence - rang 1	16 droit(s)
0	Agent de terrain	SOCADEL, sur le terrain - rang 0	3 droit(s)

EYENGA Flore
Session active
Administrateur
Déconnexion

Les quatre rôles, du plus large au plus restreint.

On retranche, on n'ajoute jamais. Les quatre rôles et leur matrice sont écrits dans le code, où ils sont relus, testés et versionnés. Retirer un droit ici le ferme aussitôt ; aucune écriture en base ne peut en ouvrir un que le code ne donne pas. C'est ce qui rend l'escalade de privilèges impossible par la donnée, y compris depuis une sauvegarde restaurée.

Le journal d'audit

Qui a affecté cette tournée, qui a fermé cette agence, qui a réinitialisé ce mot de passe. L'écran **Audit et journal** répond, du plus récent au plus ancien, avec des filtres par auteur, par action et par période.

Bordereau

SOCADÉL « NEXT »

Affectations

Confier les itinéraires du jour

Tableau de bord

KPI et évolution

Bordereau

Saisir la production des agents

Itinéraires

Rechercher et imprimer

Agents

Répertoire des collecteurs

Import / Export

Fichiers et modèles

Territoire

Agences, divisions, régions

Rôles

Permissions par profil

Audit et journal

Qui a fait quoi

Utilisateurs

Comptes et accès

</

Le journal : l'auteur, le geste, la cible et l'issue.

Le journal enregistre les **écritures** et les **tentatives de connexion**, pas les consultations : un tableau de bord ouvert deux minutes produit des dizaines de lectures, et personne ne cherche qui l'a regardé.

Il ne retient jamais le contenu transmis. Ni mot de passe, ni numéro de téléphone, ni nom de client. Les recopier créerait une seconde base de données personnelles, moins protégée que la première et consultable par des gens qui n'ont pas à la voir. Le geste et sa cible suffisent à répondre à « qui a fait quoi ».

Société Camerounaise d'Electricité

5. Ce que vous voyez du terrain

Rien ne vous empêche d'ouvrir le bordereau : votre portée est nationale, vous y voyez toutes les agences. C'est utile pour arbitrer une réclamation, moins pour le travail quotidien, qui revient au superviseur.

Bordereau de collecte
Reportez ici ce que chaque agent a réalisé sur le terrain.

Rechercher: Du: Au:

Statut:

☐	Client	Réf. géo	Itin.	Compteur	N° collecté	Statut	Vérification	Date	Action
☐	YORO GASTON 203512041	960-42-03-005-011	110581	2216081586	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐	SALI OUSMANOU 203512035	960-42-02-011-011	110581	2216084738	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐	ABDOULLAHI 203453601	960-42-01-132-00-0101	110581	2216109947	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐	ABBA OUSMANOU 203508356	960-42-03-021-011	110581	2216085092	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐	HAMADOU ABBO 203364922	960-42-03-057-00-011	110581	18107279	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐	IBRAHIMA BABANGUIDA 203194943	960-42-03-031-00-001	110581	2216147849	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐	ABBA SOULEYMANOU 203283872	960-42-03-004-011	110581	2216081752	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐	BABA DJALO 203194918	960-42-03-018-00-001	110581	2216073145	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir
☐	SOULEYMANOU HAYATOU 203194918	960-42-01-198-00-0101	110581	2216098755	—	À traiter	Non vérifié	31/08/26	Saisir

Le bordereau vu en portée nationale, sans restriction d'agence.

Obtenir un compte, ou en reprendre la main

Demander un accès

S'inscrire **ne donne pas accès**. La plateforme porte le référentiel clients de SOCADÉL, plus de quatre cent mille noms et numéros de téléphone : un accès s'accorde, il ne se prend pas. Le parcours compte quatre temps.

- Vous remplissez le formulaire et **choisissez vous-même votre mot de passe**, saisi deux fois. Une jauge vous dit en direct s'il tient.
- Un courriel part vers votre adresse. Tant que vous n'avez pas ouvert le lien, la connexion est refusée, même avec le bon mot de passe.
- Un responsable examine votre demande, vous attribue un profil et, si vous êtes superviseur, une agence.
- Un second courriel vous prévient que l'accès est ouvert.

socad'el
Société Camerounaise d'Electricité

Demander un accès

S'inscrire dépose une demande, cela n'ouvre rien. La plateforme porte le référentiel clients de SOCADEL : un responsable examinera votre demande et vous attribuera vos droits.

Nom complet
MBARGA Jeanne

Identifiant
Cet identifiant est celui que vous saisissez à la connexion.

Adresse électronique

Téléphone
+237 6 94 17 47 68

Profil souhaité
Superviseur, SOCADEL

Souhaité, pas acquis : c'est le responsable qui attribue le profil définitif.

Mot de passe

Le formulaire de demande d'accès. Le profil y est souhaité, pas acquis.

Mot de passe oublié

Cliquez **Mot de passe oublié** sous le formulaire de connexion, indiquez l'adresse de votre compte, et suivez le lien reçu. Il est valable deux heures et ne fonctionne qu'une fois.

La plateforme répond toujours la même chose, que l'adresse existe ou non. Ce n'est pas une maladresse : dire « adresse inconnue » offrirait un moyen simple de savoir qui possède un compte.

socad'el
Société Camerounaise d'Electricité

Mot de passe oublié

Indiquez l'adresse de votre compte. Un lien valable deux heures vous sera envoyé.

Adresse électronique

Envoyer le lien

Revenir à la connexion

Une seule adresse demandée, une seule réponse possible.

Si vous n'avez plus accès à votre boîte, votre responsable peut réinitialiser pour vous : il vous remettra un mot de passe provisoire **de vive voix**, jamais par écrit, et vous devrez le remplacer à la connexion suivante.

Ce qu'il faut retenir

Question	Réponse
Où je me connecte	http://localhost:3000 en développement
Mon profil	Administrateur, SOCADEL
Qui contacter	Votre administrateur SOCADEL pour un accès ou un mot de passe ; NEXT LTD pour un dysfonctionnement de la plateforme.
Si un écran reste vide	Vérifiez d'abord votre filtre, puis votre périmètre : un superviseur ne voit que son agence.

Ce guide est généré depuis le dépôt, en même temps que les captures. Une évolution de l'interface se répercute en le régénérant : il ne peut donc pas décrire un écran qui n'existe plus.

