# MANUAL DE USUARIO-SISTEMA DE GESTION BANCARIA

Laura Valentina Hernández Torres Sebastián Eisneider Rey Pretel

-/-\ -/-\ -/
Sistema de Gestion Bancaria
**************************************
Ingrese su opcion:

## Introducci ó n

El programa es una aplicación de consola escrita en C++ que implementa un pequeño banco simulado con las siguientes características principales:

- ★ Gestión de cuentas (crear, eliminar, editar, buscar, listar).
- ★ Operaciones de personal (consultar cuenta, depositar, retirar, ver registros).
- ★ Panel ATM (retirar dinero desde cajero).
- ★ Registro interno de operaciones (logs por cuenta)


el código **no** guarda datos en disco. Todas las cuentas creadas durante la ejecución se pierden al cerrar el programa.

## Requisitos

- ★ Sistema operativo: **Windows** (el código usa <windows.h>, system("cls"), system("Color B"), system("MODE 150, 40")).
- ★ Compilador C++ compatible: MinGW/GCC para Windows o Microsoft Visual C++ (MSVC).


## Cómo compilar y ejecutar el programa en Windows PowerShell

- 1. Abre **PowerShell** desde tu escritorio (puedes buscarlo en el menú inicio).
- 2. Copia el archivo Banco\_Estructuras\_Datos.cpp en el escritorio.



3. En la ventana de PowerShell, escribe el siguiente comando: g++ Banco\_Estructuras\_Datos.cpp -o Banco\_Estructuras\_Datos.exe

Este comando **compilar** el código y generará un archivo ejecutable llamado **Banco\_Estructuras\_Datos. exe** en el escritorio.



4. Finalmente, **abre el ejecutable** haciendo doble clic sobre é l

## Con Visual Studio (MSVC):

★ Cree un nuevo proyecto de consola C++ y añada banco\_final.cpp Compile y ejecute desde el entorno.

## Inicio y credenciales por defecto

Cuando se ejecuta el programa, primero aparece un menú principal donde se puede elegir si se quiere ingresar como ADMIN, PERSONAL o usar el CAJERO (ATM).

Por defecto, las contraseñas que vienen en el código son las siguientes:

© PIN de ADMIN: 1122

© PIN de PERSONAL: 2233

Estas contraseñas están guardadas en las variables admin\_pswd y staff\_pswd dentro del programa.

## Descripción de los paneles y uso

## 6.1 Menú Principal

Al iniciar el programa aparece el siguiente menú:

- ❖ Presione 1 para entrar como ADMIN
- ❖ Presione 2 para entrar como PERSONAL
- ❖ Presione 3 para usar el CAJERO (ATM)
- ❖ Presione 4 para SALIR

# 

## 6. 2 Panel ADMIN (acceso con PIN de administrador)

En este panel se pueden hacer varias acciones relacionadas con la gestión de cuentas:

```
*********************
*******************
  Presione 1 para crear una cuenta
                                        *
  Presione 2 para eliminar una cuenta
                                        *
 Presione 3 para buscar una cuenta
 Presione 4 para ver todas las cuentas
 Presione 5 para editar informacion
 Presione 6 para ver registros de cuentas eliminadas *
 Presione 7 para volver al menu principal
 Presione 8 para ver transacciones recientes
  Presione 9 para deshacer la ultima operacion
******************
Ingrese una opcion:
```

**Crear cuenta:** pide los datos del cliente y crea una nueva cuenta (el saldo inicial debe ser mínimo de 50 COP).

```
Crear cuenta de usuario

Ingrese el nombre completo del cliente: sebastian

Ingrese el n||mero de CC (xxxxx-xxxxxxx-x): 1000102021302

Ingrese el genero (M/F): M

Ingrese el tipo de cuenta (C/A): A

Su n||mero de cuenta es: 32002

Ingrese su Pin: 0512

Ingrese el saldo inicial (m|;nimo: 50 COP): 10

El saldo m|;nimo es de 50 COP.

Ingrese el saldo inicial (m|;nimo: 50 COP): 50

Presione 1 para crear otra cuenta o Presione 7 para regresar al PANEL DE ADMIN...!!!
```

**Eliminar cuenta:** se ingresa el número de cuenta y el sistema la elimina.

```
Ingrese el n||mero de cuenta a eliminar:32002

N||mero de cuenta encontrado...!!!

La cuenta ha sido eliminada exitosamente...!!!

Presione 2 para eliminar otra cuenta o 7 para regresar al PANEL ADMIN ...!!!
```

Buscar cuenta: muestra la información completa de una cuenta.

	Ingrese el n	mero de cuenta a buscar	: 32002			
	Usuario encor	ntrado!!				
***************************************					***************	*************
Numero_C	NOMBRE	СС	GENERO	Tipo	Saldo	
***************************************			***************************************		################	*******
32002	sebastian	1000102021302	М	Α	50	
	December 2 m		<b>7</b>	DANEL ADMIN		
Presione 3 para buscar otra cuenta o 7 para regresar al PANEL ADMIN!!!						

**Ver todas las cuentas:** imprime todas las cuentas registradas junto con su PIN (sirve para control interno).

*****************	***************************************		******************	******	*******	*******
Numero_C	NOMBRE	сс	GENERO	Tipo	PIN	SALD0
******************	***************************************		***************************************	******	******	******
32001 32002	Jonatan Gomez Perdomo sebastian	12345-6789101-1 1000102021302	M M	C A	1234 512	500 50
	Presione 4 para	a ver la lista de cuentas	o 7 para regresar	al PANEL ADMI	N!!!	

Editar información: permite cambiar datos como el nombre, número de cédula, género, tipo de cuenta o PIN.

```
Modificar informaci | n de una cuenta
       Ingrese el nommero de cuenta del usuario: 32002
       Ingrese el PIN del usuario: 0512
       Modificar informaci | n de la cuenta
       Ingrese el nuevo nombre / o el anterior: Laura
       Ingrese el nuevo nelmero de CC /o el anterior : 1013084923
       Ingrese el genero : F
Ingrese el tipo de cuenta C/A : C
       Ingrese el nuevo PIN /o el anterior : 1233
       La informaci | n de la cuenta se ha modificado correctamente
    Presione 5 para modificar otra cuenta o 7 para regresar al PANEL ADMIN ...!!!
                   Ingrese el n | mero de cuenta a buscar : 32002
                   Usuario encontrado..!!
Numero_C
               NOMBRE
                                           GENERO
32882
                             1013084923
                   Presione 3 para buscar otra cuenta o 7 para regresar al PANEL ADMIN ...!!!
```

Ver registros de cuentas eliminadas: muestra un historial de las cuentas que se han eliminado del sistema, incluyendo los datos básicos antes de borrarlas.

```
Ingrese el n | mero de cuenta: 32002

-> Cantidad 700 retirada el Mon Oct 20 12:17:05 2025

-> Cantidad 300 ha sido retirada el Mon Oct 20 12:15:33 2025

-> Cantidad 300 ha sido depositada el Mon Oct 20 12:14:40 2025

-> Cantidad 50 retirada el Mon Oct 20 12:08:27 2025

Presione 6 para consultar los registros de otra cuenta o presione 7 para regresar al PANEL DE ADMIN...!!!
```

## Volver al menú principal.

Después de realizar cualquier acción, el programa da la opción de repetir la misma tarea o regresar al panel principal del administrador.

### Ver transacciones recientes

sirve para **ver las transacciones recientes** de una cuenta.

Al usarlo, el sistema muestra los **depósitos y retiros** que se han hecho, junto con la **fecha y el monto** de cada uno.

Básicamente, permite revisar de forma rápida **cuánto dinero entró o salió** de la cuenta en las últimas operaciones.

Ingrese el numero de cuenta: 32002

Ingrese el PIN: 0000

\_\_\_\_\_\_

HISTORIAL DE TRANSACCIONES - CUENTA 32002

\_\_\_\_\_\_

Fecha: Wed Oct 22 21:53:56 2025 Tipo: deposito | Monto: \$500

Fecha: Wed Oct 22 21:53:56 2025 Tipo: Deposito | Monto: \$500

Fecha: Wed Oct 22 21:55:08 2025

Tipo: Retiro | Monto: \$40

Presiona cualquier tecla para regresar al PANEL ADMIN :)...!

#### Deshacer última transacción

El botón 9 sirve para revertir la última operación que se hizo en una cuenta, ya sea un depósito o un retiro.

Cuando se usa, el sistema **detecta la acción más reciente** y la **deshace automáticamente**, ajustando el saldo de la cuenta como si esa transacción no hubiera ocurrido.

Es muy útil si se cometió un error al ingresar un monto o al hacer una operación por accidente.

#### 6. 3 Panel PERSONAL

Este panel es para el personal que realiza las operaciones diarias con los clientes
Las opciones son:

• Consultar información de cuenta: permite buscar una cuenta por su número y ver sus datos, pero sin mostrar el PIN.

Ingrese el n∤∥mero de cuenta para consultar la informaci∤ n: 32002						
Usuario encontrado!!						
***************************************	***************************************		***************************************	**************	***************************************	#####
Numero_C	NOMBRE	СС	GENERO	Tipo	Saldo	
***************************************	***************************************					
32002	sebastian	1012-1234-234-344	М	С	450	

 Depositar dinero: se ingresan el número de cuenta, el PIN y el monto a depositar; el sistema muestra el saldo antes y después de la operación y guarda el registro del movimiento.

	Ingrese el PI	mero de cuenta : 32002 N de la cuenta : 0512 ntidad a depositar : 300							
	Estado ANTES del dep¦ sito en la cuenta								
***************************************						#####			
Numero_C	NOMBRE	СС	GENERO	Tipo	Saldo				
***************************************		***************************************				#####			
32002	sebastian	1012-1234-234-344	м		450				
	Est	ado DESPU¦ëS del dep¦ sito	en la cuenta						
***************************************		***************************************				#####			
Numero_C	NOMBRE	СС	GENERO	Tipo	Saldo				
***************************************		***************************************				#####			
32002	sebastian	1012-1234-234-344	М		750				
Se ha depositado la cantidad de 300 en la cuenta n∤∥mero 32002									
Presione 4 para depositar en otra cuenta o 5 para volver al PANEL DEL PERSONAL!!!									

• Retirar dinero: se ingresa la cuenta, el PIN y la cantidad a retirar; si hay saldo suficiente, el retiro se realiza y se registra automáticamente.

	Ingrese el PIM	mero de cuenta: 32002 I de la cuenta : 0512 ntidad a retirar : 20							
	Estado ANTES del retiro en la cuenta								
***************************************				************		########			
Numero_C	NOMBRE	сс	GENERO	Tipo	Saldo				
***************************************				************		########			
32002	sebastian	1012-1234-234-344	М	С	750				
	Esta	ado DESPU¦ëS del retiro en	ı la cuenta						
***************************************				***************************************		########			
Numero_C	NOMBRE	сс	GENERO	Tipo	Saldo				
***************************************	***************************************								
32002	sebastian	1012-1234-234-344	М	С	730				
Se ha retirado la cantidad de 20 de la cuenta n¦∥mero 32002									
	Presione 3 para retirar de otra cuenta o 5 para regresar al PANEL DEL PERSONAL!!!								

• Consultar registros de usuario: muestra todos los movimientos que ha tenido la cuenta.

***************************************	Ingrese el n	mero de cuenta: 32002 ##################################	***************************************	***************************************	***************************************
Numero_C	NOMBRE	сс	GENERO	Tipo	Saldo
******************	***************************************	***************************************		*************	***************************************
32002	sebastian	1012-1234-234-344	М	С	730
	-> Cantidad 300 ha si	do retirada el Mon Oct 20 do depositada el Mon Oct 2 da el Mon Oct 20 12:08:27	0 12:14:40 2025		
				para regresar	al PANEL DEL PERSONAL!!!

 Volver al menú principal: regresa al menú inicial del personal.

## 6. 4 Panel CAJERO (ATM)

Este panel funciona como un cajero automático simple. Las opciones son:

Retirar dinero: el usuario ingresa su número de cuenta,
 PIN y monto; el sistema valida los datos y actualiza el saldo.

Ingrese el n∤∥mero de cuenta : 32002 Ingrese el PIN de la cuenta : 0512 Ingrese la cantidad a retirar : 700 Estado ANTES de retirar dinero de la cuenta							
*****************			*****************	*****		#####	
Numero_C	NOMBRE	сс	GENERO	Tipo	Saldo		
******************			***************************************	******		#####	
32002	sebastian	1012-1234-234-344	м	С	730		
	Est	tado DESPU¦ëS de retirar dir	ero de la cuenta				
***************************************			***************************************	******		######	
Numero_C	NOMBRE	сс	GENERO	Tipo	Saldo		
***************************************			***************************************	******		######	
32002	sebastian	1012-1234-234-344	M	С	30		
Se ha retirado la cantidad de 700 de la cuenta n∤∥mero 32002							
Presione 3 para retirar de otra cuenta o 5 para regresar al PANEL DEL CAJERO!!!							

• Regresar al menú principal.