


Procédure AD

Table des matières


I. INSTALLATION.....	2
II. RATTACHER UNE MACHINE À UN DOMAINE.....	5
III. CRÉER UN PREMIER UTILISATEUR SUR L'AD.....	7

- Rappel de la demande :
 - Ajouter une machine a un domaine (AD)
 - créer un utilisateur dans l'AD
- Description des machines :
 - WindowsServer2019 (AD)
 - Windows10pro (Client)
- Schéma du réseau :




I. INSTALLATION

- Installation du rôle de serveur (AD DS).



- Cliquer sur Promouvoir le en serveur en contrôleur de domaine.



- Ajouter une nouvelle forêt, est mettre le nom de domaine racine (ex : Guezet.local).

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
WIN-LRO611VULPJ

Configuration de déploiement

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- choisir un mdp pour la restauration de l'annuaire (louis58!).

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
WIN-LRO611VULPJ

Options du contrôleur de domaine

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt :

Niveau fonctionnel du domaine :

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

- ☒ Serveur DNS (Domain Name System)
- ☒ Catalogue global (GC)
- ☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)


Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :


[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- Ajouter un nom de domaine Netbios (ex : GUEZET).



- Puis cliquer sur installer.



II. RATTACHER UNE MACHINE À UN DOMAINE

- Ouvrir explorateur de fichier, clic droit sur **Ce PC** puis propriété.
- Puis descendre la page qui vient de s'ouvrir jusqu'à trouvé **Paramètre avancés du système**.

Paramètres associés

[Paramètres de Bitlocker](#)

[Gestionnaire de périphériques](#)


[Bureau à distance](#)

[Protection du système](#)

[Paramètres avancés du système](#)

[Renommer ce PC \(avancé\)](#)

- Cliquer en haut sur **Nom de l'ordinateur**, puis sur **Modifier**.



- Cocher la case **Domaine** et entrer le nom de votre domaine.
- Une fois avoir appuyé sur OK si tous fonctionnent une page pour ce connecter va apparaître (nom utilisateur et mdp de L'administrateur AD), puis l'ordinateur va redémarrer.

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur ✕

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :

Nom complet de l'ordinateur :
WIN-Client.Guezet.local


Membre d'un

☒ Domaine :


☐ Groupe de travail :

III. CRÉER UN PREMIER UTILISATEUR SUR L'AD


- Cliquer sur **Outils** en haut a droite puis sur **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.




- Déplier le **nom de domaine** puis cliquer sur le dossier **Users**.



- Faire cliquer droit sur le **Dossier users** puis sur **Nouveau > utilisateur**.



- Choisir un nom pour l'**utilisateur**, appuyer sur suivant et choisir son **MDP** (Azerty58!).



- Puis depuis la **machine cliente** essayer de se connecter avec les logins.

