

Aluno: Lucas Ferreira Nobre
Matrícula: 554590

Questão 1


Inicie o ambiente prático do Sandbox.

Uma vez pronto, acesse "Details", depois em "Show" e faça download da chave SSH (mantenha em segurança) em "Download PEM". Você vai utilizar esta chave localmente mais adiante.

Faça um print da tela "Credentials" e explique o que é e para que serve uma chave PEM.

OBS: Nunca exponha suas credenciais de acesso!!!

Resposta:



Download do .pem. Uma chave .pem é uma chave privada que serve para acessar instâncias.

Questão 2

Acesse o EC2.

Vá até "Instâncias" e clique em "Executar Instâncias".

Você vai criar duas instâncias Linux com as seguintes características:

Nomes - MinhaMaquinaVirtual1 e MinhaMaquinaVirtual2

Imagem - Escolha a imagem de aplicação e sistema operacional Amazon Linux

Par de chaves - selecione vockey

Inclua um print da tela da lista de instâncias.

Identifique os seguintes campos para cada instância e copie as informações:

Endereço IPv4 público

DNS pública

Tipo de instância

Tamanho, tipo e IOPS do armazenamento

Grupos de segurança e regras de entrada

Resposta:

Instâncias (3)Informações

Última atualização
less than a minute atrás

Conectar

Estado da instância

Ações

Executar instâncias

Conjuntos de filtros salvos
Escolher conjunto de ...

Localizar instância por atributo ou tag (case-sensitive)

< 1 >

☐	Name	ID da instância	Estado da inst...	Tipo de inst...	Verificação de sta	Zona de dispon...	DNS IPv4 público
☐	MinhaMaquinaVirtual1	i-0ac984dd85738eca5	Executando	t3.micro	Inicializando	us-east-1d	ec2-54-235-232-160.c
☐	MinhaMaquinaVirtual2	i-0ef2299b0ac61d0f2	Executando	t3.micro	Inicializando	us-east-1d	ec2-52-72-204-212.co
☐	Bastion Host	i-073b5fe5759de1d9b	Executando	t2.micro	2/2 verificações a	us-east-1a	ec2-18-234-229-107.c

- MinhaMaquinaVirtual1
 - Endereço IPv4 público: 54.235.232.160
 - DNS público: ec2-54-235-232-160.compute-1.amazonaws.com
 - Tipo de instância: t3.micro
 - Armazenamento:
 - Tamanho: 8GB, gp3, 3000
 - Tipo: gp3
 - IOPS: 3000
 - Grupos de segurança e regras de entrada
 - Grupo: sg-06c41b726ffa5a28c
 - Regras de entrada: permissão de protocolo TCP de qualquer origem para a porta 22 (ssh).
- MinhaMaquinaVirtual2
 - Endereço IPv4 público: 52.72.204.212
 - DNS público: ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com
 - Tipo de instância: t3.mico
 - Armazenamento:
 - Tamanho: 8GB, gp3, 3000
 - Tipo: gp3
 - IOPS: 3000
 - Grupos de segurança e regras de entrada
 - Grupo: sg-092ac3384b71ebae
 - Regras de entrada: permissão de protocolo TCP de qualquer origem para a porta 22 (ssh).

Questão 3

Selecione "MinhaMaquinaVirtual1", clique em "Conectar" e acesse a aba "Conexão de instância do EC2".


Identifique o nome do usuário padrão.

Inclua um print da tela.

Clique em "Conectar".

Faça um print da tela do terminal que apareceu.

Resposta:



Selecione "MinhaMaquinaVirtual2", clique em "Conectar" e acesse a aba "Cliente SSH".

Identifique o comando para conexão SSH.

Inclua um print da tela.

Faça um print da tela do terminal com o que aconteceu.

```
#_
~\##### Amazon Linux 2023
~\#####\
~~\###|
~~\##/
~~V-'\-'>
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~/m/'
```

```
[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$ ssh -i "vockey.pem" ec2-user@ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com
Warning: Identity file vockey.pem not accessible: No such file or directory.
The authenticity of host 'ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com (172.31.17.115)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Ai6vbHn1lNsTUAgRZ9ytrY7WIqmFJXbn0ccB/tQjfxY.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known hosts.
ec2-user@ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).
[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$ chmod 400 "vockey.pem"
chmod: cannot access 'vockey.pem': No such file or directory
[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$ ls
[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$ █
```

Acesse o terminal da máquina física que você está fazendo o laboratório - Windows ou Linux.

Faça um print da tela do terminal de que aconteceu.

Resposta:

Resposta:

The screenshot shows the AWS Management Console interface for a security group. At the top, a green notification bar states: "Regras de entrada do grupo de segurança modificadas com êxito no grupo de segurança (sg-06c41b726ffa5a28c | launch-wizard-1)". Below this, the title "sg-06c41b726ffa5a28c - launch-wizard-1" is displayed with an "Ações" button. The "Detalhes" section contains the following information:

Nome do grupo de segurança launch-wizard-1	ID do grupo de segurança sg-06c41b726ffa5a28c	Descrição launch-wizard-1 created 2026-05-19T00:55:37.601Z	ID da VPC vpc-0d4710f11367af8f8
Proprietário 131547715341	Número de regras de entrada 1 Entrada de permissão	Número de regras de saída 1 Entrada de permissão	

Below the details, there are tabs for "Regras de entrada", "Regras de saída", "Compartilhamento", "Associações da VPC", and "Recursos". The "Regras de entrada (1)" tab is active, showing a table with one rule:

	Name	ID da regra do grup...	Versão do IP	Tipo	Pr
☐	-	sgr-07dc30e20221b3fc0	IPv4	Todos os ICMPs - IPv4	ICI

Agora ao realizar o comando ping deu tudo certo. Os pacotes foram recebidos pela outra instância.

```
[ec2-user@ip-172-31-17-115 ~]$ ping -c 5 54.235.232.160
PING 54.235.232.160 (54.235.232.160) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=1 ttl=126 time=0.284 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=2 ttl=126 time=0.303 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=3 ttl=126 time=0.309 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=4 ttl=126 time=0.322 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=5 ttl=126 time=0.318 ms

--- 54.235.232.160 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4132ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.284/0.307/0.322/0.013 ms
[ec2-user@ip-172-31-17-115 ~]$
```

Questão 5

Vá até "Instâncias" e clique em "Executar Instâncias".

Você vai criar uma instância Windows com as seguintes características:


Nome - MeuWindows

Imagem - Escolha a imagem de aplicação e sistema operacional Windows

Par de chaves - selecione vockey

Selecione "MeuWindows", clique em "Ações", "Segurança" e "Obter senha do windows".
Carregue a chave PEM que você fez download nessa tela.
Clique em "Desincriptografar senha" e salve o nome de usuário e a senha.
Tire um print da tela.

Resposta:



Na tela das instâncias, selecione "MeuWindows", clique em "Conectar", aba "Cliente RDP".

Explique o que é um cliente RDP.

Clique em "Fazer download de arquivo de área de trabalho remota".

Execute o arquivo.

Faça o login com o usuário e senha obtidos.

Tire um print da tela de "MeuWindows"

