

Aluno: Lucas Ferreira Nobre
Matrícula: 554590

Questão 1


Inicie o ambiente prático do Sandbox.

Uma vez pronto, acesse "Details", depois em "Show" e faça download da chave SSH (mantenha em segurança) em "Download PEM". Você vai utilizar esta chave localmente mais adiante.

Faça um print da tela "Credentials" e explique o que é e para que serve uma chave PEM.

OBS: Nunca exponha suas credenciais de acesso!!!

Resposta:



Download do .pem. Uma chave .pem é uma chave privada que serve para acessar instâncias.

Questão 2

Acesse o EC2.

Vá até "Instâncias" e clique em "Executar Instâncias".

Você vai criar duas instâncias Linux com as seguintes características:

Nomes - MinhaMaquinaVirtual1 e MinhaMaquinaVirtual2

Imagem - Escolha a imagem de aplicação e sistema operacional Amazon Linux

Par de chaves - selecione vockey

Inclua um print da tela da lista de instâncias.

Identifique os seguintes campos para cada instância e copie as informações:

Endereço IPv4 público

DNS pública

Tipo de instância

Tamanho, tipo e IOPS do armazenamento

Grupos de segurança e regras de entrada

Resposta:

Instâncias (3)Informações

Última atualização
less than a minute atrás

Conectar

Estado da instância

Ações

Executar instâncias

Conjuntos de filtros salvos
Escolher conjunto de ...

Localizar instância por atributo ou tag (case-sensitive)

< 1 >

☐	Name	ID da instância	Estado da inst...	Tipo de inst...	Verificação de sta	Zona de dispon...	DNS IPv4 público
☐	MinhaMaquinaVirtual1	i-0ac984dd85738eca5	Executando	t3.micro	Inicializando	us-east-1d	ec2-54-235-232-160.c
☐	MinhaMaquinaVirtual2	i-0ef2299b0ac61d0f2	Executando	t3.micro	Inicializando	us-east-1d	ec2-52-72-204-212.co
☐	Bastion Host	i-073b5fe5759de1d9b	Executando	t2.micro	2/2 verificações a	us-east-1a	ec2-18-234-229-107.c

- MinhaMaquinaVirtual1
 - Endereço IPv4 público: 54.235.232.160
 - DNS público: ec2-54-235-232-160.compute-1.amazonaws.com
 - Tipo de instância: t3.micro
 - Armazenamento:
 - Tamanho: 8GB, gp3, 3000
 - Tipo: gp3
 - IOPS: 3000
 - Grupos de segurança e regras de entrada
 - Grupo: sg-06c41b726ffa5a28c
 - Regras de entrada: permissão de protocolo TCP de qualquer origem para a porta 22 (ssh).
- MinhaMaquinaVirtual2
 - Endereço IPv4 público: 52.72.204.212
 - DNS público: ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com
 - Tipo de instância: t3.mico
 - Armazenamento:
 - Tamanho: 8GB, gp3, 3000
 - Tipo: gp3
 - IOPS: 3000
 - Grupos de segurança e regras de entrada
 - Grupo: sg-092ac3384b71ebae
 - Regras de entrada: permissão de protocolo TCP de qualquer origem para a porta 22 (ssh).

Questão 3

Selecione "MinhaMaquinaVirtual1", clique em "Conectar" e acesse a aba "Conexão de instância do EC2".


Identifique o nome do usuário padrão.

Inclua um print da tela.

Clique em "Conectar".

Faça um print da tela do terminal que apareceu.

Resposta:



Selecione "MinhaMaquinaVirtual2", clique em "Conectar" e acesse a aba "Cliente SSH".

Identifique o comando para conexão SSH.

Inclua um print da tela.

Resposta:

Conectar

Informações

Conecte-se a uma instância usando o cliente baseado em navegador.

ID da instância  i-026fd9feb8529df52 (MinhaMaquinaVirtual2)	ID da VPC  vpc-0264d386dafca9308	Grupos de segurança  sg-022af4db206daad3a (launch-wizard-2)	Função do IAM -
--	--	--	---------------------------

Conexão de instância do EC2
SSM Session Manager
Ciente SSH
Console de série do EC2

ID da instância

 i-026fd9feb8529df52 (MinhaMaquinaVirtual2)

1. Abra um cliente SSH.
2. Localize o arquivo de chave privada. A chave usada para executar esta Instância é vockey.pem
3. Execute este comando, se necessário, para garantir que sua chave não fique visível publicamente.
 `chmod 400 "vockey.pem"`
4. Conecte-se à sua instância usando sua DNS pública:
 `ec2-3-238-190-211.compute-1.amazonaws.com`

Exemplo:

 `ssh -i "vockey.pem" ec2-user@ec2-3-238-190-211.compute-1.amazonaws.com`


Observação: na maioria dos casos, o nome de usuário suposto está correto. No entanto, leia as instruções de uso da AMI para verificar se o proprietário da AMI alterou o nome de usuário da AMI padrão.

Print da tela de cliente ssh (os IPs estão diferentes pois essa é de outra execução do lab, esqueci de tirar o print dessa parte na primeira execução)

Na tela do terminal da "MinhaMaquinaVirtual1" cole o comando SSH e explique o que ocorreu.

Faça um print da tela do terminal com o que aconteceu.

Resposta:

```

#
#####      Amazon Linux 2023
#####\
~~~\###|
~~~\#/      https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~~~V~'~'~>
~~~~
~~~.~.~
~~~/_/_/_
~~~/_/_/_

[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$ ssh -i "vockey.pem" ec2-user@ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com
Warning: Identity file vockey.pem not accessible: No such file or directory.
The authenticity of host 'ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com (172.31.17.115)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Ai6vbHn1lNsTUAgrZ9ytrY7WiqmFJXbn0ccB/tQjfxY.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known hosts.
ec2-user@ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).
[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$ chmod 400 "vockey.pem"
chmod: cannot access 'vockey.pem': No such file or directory
[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$ ls
[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$ █

```


Acesse o terminal da máquina física que você está fazendo o laboratório - Windows ou Linux.

No local onde você estiver acessando, utilize o comando SSH para acesso a "MinhaMaquinaVirtual2". Se o nome da chave não for o mesmo nome da chave que você fez download, atualize o comando.

Faça um print da tela do terminal de que aconteceu.

```
ec2-user@ip-172-31-17-115:~  
Lucas@sbook-host:~/Downloads/praticaLab1Nuvem$ chmod 400 labsuser.pem  
Lucas@sbook-host:~/Downloads/praticaLab1Nuvem$ ssh -i "labsuser.pem" ec2-user@ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com  
The authenticity of host 'ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com (52.72.204.212)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:Ai6vbHn1LNsTUAgrZ9ytrY7WIqmFJXbnOCCB/tQjfxY.  
This host key is known by the following other names/addresses:  
~/.ssh/known_hosts:15: [hashed name]  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known hosts.  
  
#  
~\_ ##### Amazon Linux 2023  
~~ \_#####\  
~~ \_####|  
~~ \#/_____  
~~ V~'-'->  
~~~~  
~~~~.  
~~~~/_/_/  
~~~~/_m/'_/_/  
Last login: Tue May 19 01:28:23 2026 from 177.37.187.106  
[ec2-user@ip-172-31-17-115 ~]$
```

Resposta:



Agora ao realizar o comando ping deu tudo certo. Os pacotes foram recebidos pela outra instância.

```
[ec2-user@ip-172-31-17-115 ~]$ ping -c 5 54.235.232.160
PING 54.235.232.160 (54.235.232.160) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=1 ttl=126 time=0.284 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=2 ttl=126 time=0.303 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=3 ttl=126 time=0.309 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=4 ttl=126 time=0.322 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=5 ttl=126 time=0.318 ms

--- 54.235.232.160 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4132ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.284/0.307/0.322/0.013 ms
[ec2-user@ip-172-31-17-115 ~]$
```

Questão 5

Vá até "Instâncias" e clique em "Executar Instâncias".

Você vai criar uma instância Windows com as seguintes características:

Nome - MeuWindows

Imagem - Escolha a imagem de aplicação e sistema operacional Windows


Par de chaves - selecione vockey

Selecione "MeuWindows", clique em "Ações", "Segurança" e "Obter senha do windows".

Carregue a chave PEM que você fez download nessa tela.

Clique em "Desincryptografar senha" e salve o nome de usuário e a senha.
Tire um print da tela.

Resposta:



Na tela das instâncias, selecione "MeuWindows", clique em "Conectar", aba "Cliente RDP".

Explique o que é um cliente RDP.

Clique em "Fazer download de arquivo de área de trabalho remota".

Execute o arquivo.

Faça o login com o usuário e senha obtidos.

Tire um print da tela de "MeuWindows"

