

Enota R- Instalação e Configuração

Procedimento Operacional Padrão - SOP

SUPORTE TÉCNICO

Introdução

Este manual tem como finalidade, orientar analista na instalação e configuração necessária na utilização do eNota R, software de integração.

1. Instalação

1.1 - Na primeira etapa, será realizada a instalação do eNota R e programas necessários para uso do mesmo.

Links para realizar download e instalar:


Download eNota R

Baixar o CR e Report Viewer


Adobe Acrobat Reader DC

2. Configuração

2.1 - Na área de trabalho será criado este ícone.




2.2 - Ao executar o mesmo, será exibida a tela onde irá informar o nome da empresa e qual tipo de nota deseja realizar a emissão, conforme imagem abaixo.




Após informa o nome e tipo de módulo que vai emitir as notas, basta apertar **OK**.

2.3 - Na tela inicial do eNota R, possuem diversos campos disponíveis, conforme imagem abaixo.



- 1 Aba das **Notas Fiscais**, onde possibilita visualizar todas as notas, aprovadas, canceladas e rejeitadas;
- 2 Seria o botão para realizar cancelamentos ou aprovação de notas, em caso de status **A Aprovar**;
- 3 O botão **Gerar DANFE** seria para realizar a impressão do PDF da nota;
- 4 Visualiza a rejeição da nota, ou em caso de aprovada, o arquivo XML da mesma;
- 5 **Deleta** a nota com Status Rejeitada, ou do painel do monitoramento;
- 6 Leva ao painel de monitoramento da SEFAZ, para verificar o status dos serviços de cada estado;
- 7 Exporta as configurações realizadas no eNota R, como caminho de pastas por exemplo;
- 8 Importa as configurações do eNota R.

2.4 - Na tela de Configurações, terão disponíveis alguns campos necessários para uso, conforme imagem abaixo.



- 1 Selecione a aba Configurações;
- 2 Nesta etapa, será necessário vincular a Chave eNotaR. Para vincular basta acessar o ambiente do cliente no eNota Admin, na tela de Informações do Cliente, clique em Alterar e em seguida Gerar Nova Chave, basta copiar e colar no respectivo campo do eNota R(2).

Observação: Na imagem ao lado, é o eNota Admin e onde fica localizado o campo;


- 3 São as máscaras utilizadas para a leitura dos arquivos de entrada, para emissão das notas;
- 4- São as pastas pré-definas pelo eNota R para salvar os arquivos, e posteriormente ter acesso a estes arquivos. Se o cliente possui outro caminho, poderá configurar, basta dar o caminho da pasta específica;
- 5- Após configurar conforme o necessário, basta **salvar**. O eNota R será reiniciado automaticamente.
 - 2.5 Na imagem abaixo, seguem algumas configurações disponíveis do eNota R.



1 - Orientamos geralmente, salvar as **NFe Aprovadas**, na pasta backup, por questões de segurança, ou até mesmo em outro diretório da máquina.

Observação: Está tela fica a critério do usuário, caso queira configurar.

2.6 - Na tela Configurações da DANFE, é necessário marcar alguns campos, conforme tela abaixo.



- 1 Poderá definir o logotipo, basta selecionar o arquivo JPEG, PNG na máquina (Opcional);
- 2 Primeiro renomeie o executável dentro da pasta da instalação para AcroRd32, em seguida aponte o caminho do adobe;
- 3 Deixe marcado Impressora Padrão;
- 4 Marque o campo Gerar DANFE após Aprovar NFe, para salvar o PDF na respectiva pasta;
- 5 Poderá marcar, caso queira imprimir automaticamente a nota.

Pronto! Sistema de integração configurado.

Criado por:

Guilherme Verruck – Fevereiro/2022

Depto. Suporte Técnico

Revisado por:

Nayane Prezzi – Fevereiro/2022

Depto. Suporte Técnico