

Alterar Senha de Usuário

Categoria: Usuários e Contas

Sistema: Windows 10 / Windows 11

Tipo: Administração / Contas

Nível: Básico / Intermediário

Objetivo

Orientar como alterar a senha de uma conta de usuário local no Windows, garantindo que o acesso ao computador continue protegido por credenciais atualizadas.

Conceito

A senha de uma conta local pode ser alterada pelo próprio usuário ou por um administrador do computador.

A alteração pode ser necessária por motivos de segurança, expiração de senha ou solicitação do usuário.

Procedimento

01. Abrir as Configurações

Pressione:

Win + I

Acesse:

Contas → Opções de entrada

02. Acessar a opção de senha

Na seção **Maneiras de entrar**, localize:

Senha

Clique em:

Alterar

03. Confirmar a identidade

Informe a senha atual da conta, quando solicitado.

04. Definir a nova senha

Informe:

Senha atual:

Senha utilizada atualmente.

Nova senha:

Nova senha que será utilizada.

Confirmar senha:

Digite novamente a nova senha.

Também é possível informar uma dica de senha, conforme solicitado pelo Windows.

Clique em:

Avançar → Concluir

Alternativa via CMD

Abra o **Prompt de Comando como administrador**.

Para alterar a senha de um usuário local:

```
net user usuario.local *
```

O Windows solicitará a nova senha sem exibi-la na tela.

Para consultar os usuários existentes:

```
net user
```

Validação

Faça logoff da sessão atual e tente acessar novamente utilizando a nova senha.

Também é possível consultar a conta com:

```
net user usuario.local
```

Observações

- Nunca registre ou compartilhe senhas em documentos de atendimento.
 - A nova senha deve seguir a política de segurança definida pela organização.
 - Para contas de domínio, o procedimento pode ser diferente.
 - Caso o usuário não consiga alterar a senha, verifique permissões, políticas de senha e status da conta.
-

Resultado esperado

A senha do usuário deverá ser alterada com sucesso e a nova credencial deverá permitir a autenticação no Windows.