

Mapear Unidade de Rede

Categoria: Suporte / Windows

Sistema: Windows 10 / Windows 11

Tipo: Rede / Acesso a Arquivos

Nível: Básico / Intermediário

Objetivo

Orientar como mapear uma pasta compartilhada da rede como uma unidade de armazenamento no Windows, permitindo que o usuário acesse arquivos e pastas por meio de uma letra de unidade.

Conceito

O **mapeamento de unidade de rede** associa uma pasta compartilhada, localizada em outro computador ou servidor, a uma letra de unidade no Windows.

Por exemplo:

`\\SERVIDOR\Documentos`

pode ser mapeado como:

`P:`

Após o mapeamento, o usuário poderá acessar o compartilhamento pelo Explorador de Arquivos como se fosse uma unidade local.

Procedimento

01. Obter o caminho da pasta compartilhada

Identifique o caminho do compartilhamento de rede.

Exemplo:

`\\SERVIDOR\Documentos`

Ou utilizando o endereço IP do servidor:

\\192.168.1.10\Documentos

02. Abrir o Explorador de Arquivos

Pressione:

Win + E

No menu lateral, selecione:

Este Computador

03. Mapear a unidade

Na barra superior, selecione:

Mais opções → Mapear unidade de rede

Em versões do Windows que exibem a opção diretamente, clique em:

Mapear unidade de rede

04. Selecionar a letra da unidade

Escolha a letra que será utilizada.

Exemplo:

P:

No campo **Pasta**, informe:

\\SERVIDOR\Documentos

05. Configurar reconexão

Se a unidade deverá ser reconectada automaticamente após o login, marque:

Reconectar-se na entrada

Caso seja necessário utilizar uma conta diferente da atualmente conectada, marque:

Conectar usando credenciais diferentes

06. Concluir o mapeamento

Clique em:

Concluir

Caso solicitado, informe as credenciais autorizadas para acessar o compartilhamento.

Validação

Abra o **Explorador de Arquivos** → **Este Computador**.

Verifique se a unidade aparece na seção:

Locais de rede

Exemplo:

P: (\\SERVIDOR\Documentos)

Acesse a unidade e confirme se os arquivos e pastas estão disponíveis.

Alternativa via CMD

Também é possível realizar o mapeamento utilizando o comando:

```
net use P: \\SERVIDOR\Documentos
```

Para utilizar credenciais específicas:

```
net use P: \\SERVIDOR\Documentos /user:DOMINIO\usuario *
```

O  fará com que o Windows solicite a senha.

Remover uma unidade mapeada

Para remover o mapeamento:

```
net use P: /delete
```

Para remover todos os mapeamentos:

```
net use * /delete
```

Atenção: o segundo comando remove todas as unidades de rede mapeadas pelo usuário.

Observações

- O computador precisa ter conectividade com a rede onde está localizado o compartilhamento.
 - O usuário precisa possuir permissão de acesso à pasta.
 - Em ambientes corporativos, verificar as permissões de **compartilhamento** e **NTFS**.
 - Caso o servidor utilize DNS, prefira o nome do servidor em vez do endereço IP.
 - Se o acesso ocorrer por VPN, confirme primeiro se a VPN está conectada.
 - Evite armazenar senhas de usuários em scripts ou documentos de suporte.
-

Resultado esperado

A pasta compartilhada deverá aparecer no Windows como uma unidade de rede, permitindo acesso rápido aos arquivos conforme as permissões atribuídas ao usuário.