

Resetar TCP/IP

Categoria: Suporte / Windows

Sistema: Windows 10 / Windows 11

Tipo: Rede / Diagnóstico

Nível: Intermediário

Objetivo

Orientar como redefinir a configuração da pilha TCP/IP do Windows para solucionar problemas de conectividade de rede, como falhas na comunicação, dificuldades para acessar recursos da rede ou comportamento incorreto da conexão.

Conceito

O **TCP/IP** é um conjunto de protocolos responsável pela comunicação entre dispositivos em uma rede.

Em determinadas situações, configurações ou componentes da pilha TCP/IP podem apresentar problemas. O Windows disponibiliza comandos que permitem redefinir essas configurações para seus padrões.

Procedimento

01. Abrir o Prompt de Comando

Abra o **Prompt de Comando como administrador**.

No menu Iniciar, pesquise por:

```
cmd
```

Clique com o botão direito em **Prompt de Comando** e selecione:

Executar como administrador

02. Redefinir a pilha TCP/IP

Execute:

```
netsh int ip reset
```

Aguarde a conclusão do comando.

03. Reiniciar o computador

Após executar o comando, reinicie o computador para aplicar completamente as alterações.

Validação

Após reiniciar, teste:

```
ipconfig
```

Verifique se o computador recebeu um endereço IP válido.

Também é possível testar a conectividade com:

```
ping 8.8.8.8
```

E testar a resolução de nomes:

```
ping google.com
```

Observações

- O Prompt de Comando deve ser executado como **administrador**.
 - O procedimento pode ser utilizado como etapa de diagnóstico antes de alterações mais avançadas na configuração de rede.
 - Caso o problema persista, verificar também **DNS, DHCP, adaptador de rede, gateway, cabeamento/Wi-Fi e conectividade com a rede**.
 - Em ambientes corporativos, validar se existem configurações de rede específicas antes de realizar o procedimento.
-

Resultado esperado

A pilha TCP/IP do Windows deve ser redefinida e, após a reinicialização, o computador deverá conseguir estabelecer novamente a comunicação de rede, desde que não exista outro problema de conectividade.