



Infraestrutura no Azure - Escritório de Contabilidade

☰ Categoria	Infraestrutura
⚙ Status	Lido

FASE 1 - Planejamento

Antes de entrar no Azure Portal, defina tudo.

1. Criar o projeto

Empresa: Contábil Prime

Segmento: Contabilidade

Funcionários: 18

Departamentos

- TI
- RH
- Financeiro
- Administrativo
- Jurídico
- Contábil

2. Definir nomes dos recursos (Naming Convention)

Exemplo

RG-CONTABIL

VNET-CONTABIL
NSG-SERVERS
NSG-CLIENTS
DC01
FS01
CLIENTE01
CLIENTE02
CLIENTE03
PIP-BASTION
BASTION-CONTABIL

3. Planejar o endereçamento IP

Rede
10.0.0.0/16
Subnets
Servidores
10.0.1.0/24
Clientes
10.0.2.0/24
Gerenciamento
10.0.3.0/24
Azure Bastion
10.0.4.0/26

FASE 2 - Criar o ambiente Azure

4. Criar conta Microsoft



5. Ativar Azure Free



6. Criar Subscription

SUB - CONTABIL

7. Criar Resource Group

RG - CONTABIL



8. Criar Storage Account (opcional)

Logs

Backup

Arquivos



9. Criar Recovery Services Vault

Backup das VMs



10. Criar Log Analytics Workspace



11. Criar Azure Monitor



12. Criar Virtual Network

VNET - CONTABIL



13. Criar as Subnets

SERVERS

CLIENTS

MANAGEMENT

AzureBastionSubnet



14. Criar Network Security Groups

NSG - SERVERS

NSG - CLIENTS

NSG - MANAGEMENT

15. Associar NSGs às Subnets



16. Criar Bastion Host



17. Criar IP Público do Bastion

FASE 3 - Criar as Máquinas Virtuais

Primeiro os servidores.

Nunca comece pelos clientes.

18. Criar DC01

Windows Server 2022

Campo	Valor
Nome de usuário	AdministradorAzure
Senha	Dell@2026#infraAzure

19. Criar FS01

Windows Server 2022

↓

20. Criar CLIENTE01

Windows 11

↓

21. Criar CLIENTE02

↓

22. Criar CLIENTE03

FASE 4 - Configurar Windows Server

Entrar no DC01.

↓

23. Renomear servidor

DC01

↓

24. Configurar IP Fixo

10.0.1.10



25. Configurar DNS

10.0.1.10



26. Atualizar Windows



27. Instalar Roles

- Active Directory Domain Services
- DNS
- DHCP
- Group Policy Management



28. Promover para Domain Controller

Domínio

corp.contabilprime.local

Campo	Valor
Senha	Dell@20#infraAzure

29. Reiniciar

Passo 1 - Criar regras de entrada (Inbound)

No menu esquerdo:

Inbound security rules

Clique em

+ Add

Regra 1 – Permitir RDP

Para acessar o Windows Server.

Campo	Valor
Source	My IP (ou IP específico)
Source Port	*
Destination	Any
Destination Port	3389
Protocol	TCP
Action	Allow
Priority	100
Name	Allow-RDP

Importante: Evite deixar o RDP aberto para toda a Internet (**Any**). O ideal é permitir apenas o seu IP público ou usar um serviço como Azure Bastion.

Regra 2 – Permitir DNS

Se o servidor será DNS.

Campo	Valor
Porta	53
TCP/UDP	Both
Action	Allow

Regra 3 – Permitir DHCP

Caso seja utilizado DHCP dentro da rede.

Portas:

67
68
UDP

Regra 4 – Permitir Compartilhamento de Arquivos

Para File Server.

Porta

445
TCP

Nome

Allow-SMB

Regra 5 – Permitir Ping (opcional)

ICMP não aparece diretamente no portal do NSG. Se precisar permitir ping, normalmente é feito por regras específicas no sistema operacional (Firewall do Windows) ou por configurações avançadas. Em muitos ambientes corporativos, o ping é mantido bloqueado.

Passo 2 - Regras de saída (Outbound)

Por padrão o Azure permite saída para a Internet.

Normalmente não é necessário alterar.

Caso queira bloquear acesso externo:

Outbound Rules

Add

Destination

Internet

Action

Deny

Regras padrão do Azure

Todo NSG já vem com regras prontas.

Inbound

AllowVnetInBound

Permite comunicação entre recursos da mesma VNet.

AllowAzureLoadBalancerInBound

Permite tráfego do Azure Load Balancer.

DenyAllInbound

Bloqueia qualquer outra conexão.

Outbound

AllowVnetOutbound

AllowInternetOutbound

DenyAllOutbound

Essas regras têm prioridades altas (números maiores) e podem ser sobrescritas por regras personalizadas com prioridades menores.

FASE 5 - DNS



30. Verificar Forward Lookup Zone



31. Criar Reverse Lookup Zone



32. Criar registros A

DC01

FS01

CLIENTE01

CLIENTE02

CLIENTE03



33. Testar resolução DNS

FASE 6 - DHCP



34. Autorizar DHCP



35. Criar Escopo

10.0.2.100

até

10.0.2.200

↓

36. Configurar Gateway

↓

37. Configurar DNS

↓

38. Ativar Escopo

↓

39. Testar obtenção automática de IP

FASE 7 - File Server

Entrar no FS01.

↓

40. Renomear

↓

41. Configurar IP

↓

42. Entrar no domínio

↓

43. Instalar

- File Server
- Print Server

↓

44. Criar volume D:



45. Criar pasta

Compartilhamentos



46. Criar pastas

TI

RH

Financeiro

Administrativo

Jurídico

Contábil

Público

FASE 8 - Active Directory



47. Criar OUs

Empresa

TI

RH

Financeiro

Administrativo

Jurídico

Contábil

Computadores

Servidores

Grupos

Impressoras



48. Criar Grupos

GRP_TI

GRP_RH

GRP_FINANCEIRO

GRP_ADMINISTRATIVO

GRP_JURIDICO

GRP_CONTABIL



49. Criar usuários

18 usuários



50. Adicionar usuários aos grupos

FASE 9 - Permissões



51. Compartilhar pastas



52. Configurar NTFS



53. Configurar Permissões SMB



54. Testar acesso

FASE 10 - Impressoras



55. Adicionar impressoras



56. Compartilhar



57. Permissões por grupo

FASE 11 - Group Policy



58. Criar GPO de Senha



59. Criar GPO Firewall



60. Criar GPO Windows Update



61. Criar GPO Papel de Parede



62. Criar GPO Mapear Drives



63. Criar GPO Impressoras



64. Criar GPO Bloquear CMD



65. Criar GPO Bloquear Painel de Controle



66. Criar GPO USB



67. Vincular às OUs



68. Executar

```
gpupdate /force
```

FASE 12 - Clientes



69. Configurar DHCP



70. Entrar no domínio



71. Reiniciar



72. Fazer login com usuário do AD



73. Testar GPO



74. Testar impressoras



75. Testar compartilhamentos

FASE 13 - Azure



76. Configurar Azure Backup



77. Criar Política de Backup



78. Habilitar Backup das VMs



79. Configurar Azure Monitor



80. Criar Alertas



81. Habilitar Defender for Cloud



82. Configurar Azure Bastion



83. Configurar Update Manager

FASE 14 - Testes Finais

Rede

- Ping entre clientes
 - Ping para DC01
 - Ping para FS01
-

DNS

- nslookup
 - Resolve nomes
-

DHCP

- Recebe IP automaticamente
-

Active Directory

- Login
 - Senha
 - Troca de senha
-

File Server

- Leitura
- Escrita
- Exclusão
- Permissões corretas

Impressoras

- Impressão de teste
 - Impressoras corretas por setor
-

GPO

- Papel de parede
 - Drives mapeados
 - CMD bloqueado
 - Painel de Controle bloqueado
 - USB conforme política
-

Azure

- Backup executado
 - Restore de teste
 - Azure Monitor coletando métricas
 - Defender sem alertas críticos
 - Bastion acessando as VMs
-

Fluxo resumido

```
Conta Microsoft
  ↓
Azure Free
  ↓
Subscription
  ↓
Resource Group
  ↓
Storage / Backup / Monitor
  ↓
Virtual Network
  ↓
Subnets
  ↓
NSGs
```

↓
Azure Bastion
↓
Máquinas Virtuais
↓
DC01
↓
AD DS
↓
DNS
↓
DHCP
↓
FS01
↓
Compartilhamentos
↓
Print Server
↓
OUs
↓
Grupos
↓
Usuários
↓
Permissões
↓
GPOs
↓
Clientes no Domínio
↓
Backup
↓
Monitoramento
↓
Testes Finais