IT Essentials 5.0

9.4.2.4 Lab - Compartilhando uma Impressora no Windows Vista

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.


Neste laboratório, você irá compartilhar uma impressora, configurá-la em um computador da rede e imprimir uma página de teste do computador remoto.

Equipamento Recomendado

- Dois computadores diretamente conectados ou conectados através de um hub ou switch.
- Windows Vista instalado em ambos os computadores
- Uma impressora instalada em um dos computadores

Passo 1

Faça logon no computador que a impressora está conectada, clique em Iniciar > Computador > Ferramentas > Opções de Pastas > aba Exibir.



Desmarque Usar Assistente de Compartilhamento (Recomendado) se estiver marcado.

Clique em OK.

Passo 2

Clique em Iniciar > Painel de Controle > Central de Rede e Compartilhamento > Compartilhamento protegido por senha.




Marque desativar compartilhamento protegido por senha.

Clique em Aplicar. Se o Controle de Conta de Usuário aparecer, clique em Continuar.

Passo 3


Clique em Iniciar > Painel de Controle > clique duas vezes em Impressoras.

Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione Propriedades > aba Compartilhamento.



Clique em Alterar opções de compartilhamento. Se o Controle de Conta de Usuário aparecer, clique em Continuar.

Selecione Compartilhar esta impressora.



Nomeie o novo compartilhamento como Exemplo, e, em seguida, clique em OK.

Passo 4

Faça logon no computador que a impressora não está conectada, e, em seguida, clique em Iniciar > Painel de Controle > Impressoras.



Clique em Adicionar uma impressora.

A janela "Adicionar Impressora" aparecerá.




Clique em Adicionar uma impressora de rede, sem fio ou Bluetooth.


A tela "Procurando impressoras disponíveis" aparecerá.

Quando todas as impressoras forem descobertas, a tela "Selecione uma impressora" aparecerá.


Se exibida na lista, selecione a Impressora pelo Nome do Computador, em seguida clique em próximo.



Ou, para encontrar uma impressora pelo nome ou Endereço TCP/IP, selecione a opção A impressora que desejo não está na lista.




Selecione a opção Selecionar uma impressora compartilhada pelo nome, e digite \nome_do_computador\impressora, onde nome_do_computador é o nome do computador onde a impressora está conectada, e impressora é o nome da impressora.



Clique em Próximo.

Se for solicitado a instalação dos drivers clique em instalar drivers. Se o Controle de Conta de Usuário aparecer, clique em Continuar.




Aceite todas as configurações padrão, clique em próximo e, em seguida, clique em Concluir.

Passo 5

Clique em Iniciar > Painel de Controle > clique duas vezes em Impressoras.

Clique com o botão direito do mouse na impressora e, em seguida, selecione Propriedades.



Clique em Imprimir Página de Teste.