

IT Essentials 5.0

5.2.1.9 Lab - Procurando por Atualizações no Windows 7

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você vai configurar o sistema operacional para que você possa selecionar quais atualizações serão instaladas e, em seguida, alterar as configurações para que as atualizações sejam baixadas e instaladas automaticamente.


Equipamento Recomendado

O seguinte equipamento é necessário para este exercício:


• Um computador com uma nova instalação do Windows 7

Passo 1

Inicialize o computador. Vá até a janela "Painel de Controle" clicando **em Iniciar > Painel** de Controle > Sistema > Windows Update > Alterar configurações.



No menu drop-down de atualizações importantes, selecione **Verificar atualizações, mas permitir que eu escolha quando baixar e instalar**.




Clique em OK > Continuar.

Passo 2


O Windows verificará se há atualizações.

O balão "novas atualizações disponíveis" aparecerá.

Clique duas vezes **no** ícone do escudo na barra do sistema.




Clique no link que mostra quantas atualizações foram baixadas. Exemplo: 16 atualizações importantes estão disponíveis.



A Janela "Selecionar atualizações para instalar" aparecerá.

Antes de selecionar quais atualizações serão instaladas, peça permissão ao instrutor para instalar as atualizações.


Selecione as atualizações importantes e opcionais que devem ser instaladas e clique em OK.



Quando a janela "Windows Update" aparecer, clique em Instalar atualizações.



O balão "baixar e instalar atualizações" aparecerá.




Você concluiu com êxito esta parte do laboratório uma vez que o balão "Baixar e instalar atualizações" apareceu.

Reinicie o computador.

Passo 3

Clique em Iniciar > Painel de Controle.

Clique no ícone do Windows Update ou navegue até Sistema > Windows Update.



Passo 4


A caixa de diálogo "Windows Update" aparecerá.

Clique em Alterar configurações.



A caixa de dialogo "Escolha como o Windows pode instalar as atualizações" aparecerá.

Selecione Instalar atualizações automaticamente (recomendado) no menu drop-down.



Clique em OK para aceitar a alteração.