CSS3: Estilizando Páginas Web com Estilo - Turma 2025B

2.1.9 Transformação de texto

A propriedade **text-transform** é usada para alterar a capitalização do texto de um elemento HTML. Ela permite controlar se o texto aparece em letras maiúsculas, minúsculas ou com a primeira letra de cada palavra em maiúscula, entre outras opções.

A propriedade **text-transform** aceita os seguintes valores:

- none: Não aplica nenhuma transformação ao texto. Este é o valor padrão, onde o texto é exibido como está no HTML.
- capitalize: Transforma a primeira letra de cada palavra em maiúscula.
- uppercase: Transforma todas as letras do texto em maiúsculas.
- lowercase: Transforma todas as letras do texto em minúsculas.

Veja abaixo um exemplo demonstrando os efeitos de text-transform:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Exemplo de Text-Transform</title>
   <style>
      .none {
         text-transform: none;
      .capitalize {
         text-transform: capitalize;
      .uppercase {
         text-transform: uppercase;
      .lowercase {
         text-transform: lowercase;
   </style>
</head>
<body>
   não há transformação aqui.
   Este é um exemplo de texto com capitalize.
   Este é um exemplo de texto com uppercase.
   Este é um exemplo de texto com lowercase.
</body>
</html>
```

Veja o resultado no navegador, conforme figura abaixo:

não há transformação aqui.

Este É Um Exemplo De Texto Com Capitalize.

ESTE É UM EXEMPLO DE TEXTO COM UPPERCASE.

este é um exemplo de texto com lowercase.

Figura 1 - Exemplo de uso da propriedade text-transform

Descrição da imagem: No corpo do documento, há quatro parágrafos, cada um com uma classe CSS que aplica um estilo específico. O primeiro parágrafo, com a classe "none", não tem nenhuma transformação de texto aplicada, então o texto é exibido como foi escrito: "não há transformação aqui." O segundo parágrafo, com a classe "capitalize", transforma a primeira letra de cada palavra em maiúscula: "Este É Um Exemplo De Texto Com Capitalize." O terceiro parágrafo, com a classe "uppercase", transforma todo o texto em maiúsculas: "ESTE É UM EXEMPLO DE TEXTO COM UPPERCASE." O quarto parágrafo, com a classe "lowercase", transforma todo o texto em minúsculas: "este é um exemplo de texto com lowercase."

■ 2.1.8 Decoração de texto

Seguir para...

2.2 Cores ▶

Baixar o aplicativo móvel.