GitHub 上传指南

一. 上传工具

①Git ②Tortoise

二. 软件获取方式

官网下载即可, Tortoise 安装包下面可选择安装字体包。

Git 下载网址: Git - Downloads (git-scm.com)


Tortoise 下载网址: Download - TortoiseGit - Windows Shell Interface to Git



三. 软件安装

选择安装位置,按默认设置,无需更改直接安装即可。安装完成后空白处鼠标右键,存在下面方框中选项说明安装成功。






四. 生成私钥和公钥

Win + R 进入 cmd 命令窗口,输入指令: ssh-keygen -t rsa - C "注册 Github 账号的邮箱"后连续回车即可。 方框中为密钥保存的地址。用记事本打开文件: id rsa.pub,复制全部内容。




五. Github 绑定密钥

登录 Github,进入设置,点击 SSH and GPG keys,点击 New SSH key。自定义密钥名称,粘贴密钥后点击 Add SSH key 即可完成绑定。




六. 文件本地提交

新建空文件夹用于代码上传,文件夹内右键选择 Git 在这里创建版本库,出现.git 文件。将待传文件存放到文件夹内。点击 Git 提交(C)->"master",描述日志信息,勾选想上传的文件后提交。




■ .git	2023/12/2 21:29	文件夹	
🔟 51单片机学习总结	2023/4/10 12:21	DOCX 文档	6,677 KB
■ c语言代码例程	2023/11/24 21:16	文本文档	71 KB
区语言学习总结	2023/11/29 18:14	DOCX 文档	1,318 KB
GIThub上传代码指南	2022/7/30 1:09	WPS PDF 文档	1,384 KB
☑ STM32学习总结	2023/5/24 22:12	DOCX 文档	21,903 KB
② 矩阵分析笔记	2022/12/17 14:24	WPS PDF 文档	70,535 KB
🖪 数据结构笔记	2023/11/29 18:00	DOCX 文档	527 KB






七. 向 Github 推送

点击推送后出现如下界面,点击管理,复制 Github 仓库 SSH 网址填入 URL,保存后点击确定,返回原界面后点击确定,开始推送,推送不成功可能是网络问题,可重新推送。若还不成功,根据报错百度。





注: Tortoise 设置网络客户端要选择 ssh.exe,参考路径如下。

