1 登录注册

1.1 用户登录

首次打开 App, 进入登录页面。

用户输入手机号和正确的密码,点击"登录",即可登录成功,跳转至 App 首页。之后 app 自动记住密码,每次打开 app 的时候不用再次登录,直接登录上一次的账号。



1.2 用户注册

在登录页面点击右上角注册按钮,进入到注册页面。

用户输入正确的手机号,系统需要判断用户的手机号是否为正确的大陆手机号,如手机号不正确则提示用户输出正确手机号,如果手机号无误,点击"获取验证码",【获取验证码】按钮变为动态倒计时(60秒开始),1分钟后,按钮文字变为【重新获取】。

短信收到验证码并输入后,若验证码输出错误则提示用户重新输入,若验证码 正确,设置密码,点击"注册"。注册成功后自动登录,进入 App 首页。之后自动记 住密码,再次打开 App 的时候自动登录。



1.3 忘记密码

若用户忘记密码,点击"忘记密码?",输入手机号和验证码,并且输入新设置的密码,验证无误后,点击"完成",即可修改密码成功。之后自动登录,并记住密码。



2 我的



在"我的"频道展示"常用地址"、"优惠券"、"余额"入口。如果用户已登录,则在下方显示"退出登录"按钮,否则显示"登录"按钮。

点击"退出登录"按钮,则进入登录页面。点击"登录"按钮,则进入登录页面。

优惠券入口最右方显示用户拥有优惠券数量。余额入口展示用户余额金额。

2.1 地址管理

2.1.1 地址列表

在"我的"频道,用户点击中部的常用地址即可跳转到常用地址列表,在此页面可以看到所有的地址信息(用户名,用户电话,用户地址)。



2.1.2 地址详情页

用户点击任一地址,跳转到地址详情页面,用户在此可以修改地址,联系人等信息,修改完毕后点击右上角"保存"即可完成编辑。

点击底部"删除地址"即可删除该条地址信息。



2.1.3 添加地址

用户点击地址列表底部的"添加地址"即可跳转到添加地址页面,输入正确信息(城市、区域、小区大厦、门牌号、姓名、性别、电话),点击"保存"即可完成地址新增。返回地址列表页,列表页新增该条新增地址。



2.2 优惠券管理

在"我的"频道点击"优惠券",进入优惠券列表页。每一项展示优惠券优惠价格、优惠期限、优惠券名称、优惠规则。



2.3 余额管理

在"我的"频道点击"余额",进入余额页面。展示用户账户剩余金额,与余额明细列表。余额明细每一项展示交易流水时间、金额、充值/消费类型



3 订单管理

3.1 商品浏览

在首页中部显示洗衣类型,点击某一品类后进入清洗商品列表。商品列表中显示每个品类的图片、名称、清洗价格。





3.2 下单

用户在商品列表,用户根据需要点击自己需要洗衣服的种类,添加完毕后,点击"预约取件",进入填写预约信息页面。

用户需要选择取件地址,点击上方地址后,进入到地址列表页。如果地址列表为空,则用户可点击"添加地址"新增一条地址信息,如 2.1.3。在地址列表页选择取件地址后,自动返回到填写预约信息页面,将上方地址栏信息更新为刚才用户选择的地址信息。

用户点击"选择取件时间"后,弹出时间选择器,选择日期和时间后,将本页"选择取件时间"文字更新为用户选择的日期和时间(格式如: 2017-05-01 23:00:00)。

如有问题用户可以填写备注

下方显示用户预约清洗衣物估算价格。确认后点击【立即预约】按钮, Toast 显示"预约成功~请等待小 e 上门取件"。该条订单自动进入"订单"频道显示。



3.3 订单列表

在"订单"频道显示订单列表,每个条目显示洗衣项目名称、订单状态(派单中、取件中、待支付、送往加工店、清洗中、送回中、已签收、申请退款中、已取消、已退款)、订单编号、取件时间。

当订单状态为派单中、取件中的时候,按钮显示为"取消"。点击后订单状态变为"已取消",按钮不显示。

当订单状态为待支付的时候,按钮显示"支付"。点击后进入订单支付页面。 详情见 3. 4。

当订单状态为清洗中、送回中的时候, 按钮不显示。

当订单状态为已签收的时候,按钮显示为"申请退款"。点击后订单状态变为"申请退款中",按钮不显示,后台申请通过后,状态变为"已退款",按钮不显示。



3.4 订单支付

当订单被取送员取走,并在取送端确认取货后,则状态变为待支付。用户点击 【支付】按钮后进入订单支付页面。

显示支付信息: 衣物名称、数量、价格、运费、总计金额。

当用户拥有优惠券数目大于0时,用户点击优惠券栏目后,进入优惠券列表页,选择某个优惠券后,自动返回订单支付页,将优惠券条目中的"X张"文字变为"-¥XX",即减多少金额。如果用户账户不存在优惠券,则优惠券条目不可以点击。

当用户勾选"使用余额"后,则使用显示的余额金额支付,余额不够订单金额的部分使用三方支付平台进行支付。



显示余额金额规则:如果账户中余额大于等于订单金额,则显示订单金额;如果账户中余额小于订单金额,则显示余额;如果账户中余额等于0,则不显示"使用余额"和复选框。

3.5 订单详情

在订单列表点击某一条后,进入到订单详情页。

显示订单状态(取送中、送往加工店、清洗中、送回中、已签收),状态图标变成蓝色且文字显示为蓝色。

订单信息:显示订单编号、取送时间、洗衣项目名称

物流信息:显示最近一条信息(物流信息、时间),右侧显示箭头。点击物流信息条目后,进入物流信息列表,显示方式和本页物流信息项相同。

衣物信息:显示共 X 件衣物、衣物名称、颜色、瑕疵。多件衣物则显示多条信息。

支付信息:显示订单总价、优惠券减免价格、实付款金额。实付款清单:显示洗衣项目名称、实付款金额、衣物件数

地址信息:显示用户名、电话、详细地址。



