


Instalación y configuración del Escritorio Remoto en Windows Server

Profesora: Eva Sánchez Arroyo



Configuración Tarjeta de RED

- Primero configuramos la dirección del servidor con una IP fija:
 - Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador→



Configuración Tarjeta de RED

- Accedemos a “Conexión de área local” que esté conectada a la Red Local (eth1)



Configuración Tarjeta de RED

- Ya tenemos una interfaz de red fácilmente accesible para el resto de equipos.


Instalación Escritorio Remoto

- Vamos a Inicio → Administrador del servidor y pulsamos sobre Agregar roles y características




Instalación Escritorio Remoto

- Pulsamos sobre siguiente



Instalación Escritorio Remoto

- Instalación basada en características o en roles y Siguiente



Instalación Escritorio Remoto

- Seleccionamos el servidor y Siguiente

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar servidor de destino

SERVIDOR DE DESTINO
EVASERVER

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

☒ Seleccionar un servidor del grupo de servidores
☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
EVASERVER	10.0.10.4, 169.254.48.200, 192.168.100.1	Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluat


1 equipo(s) encontrado(s)

Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta.

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Instalación Escritorio Remoto

- Seleccionamos el rol de Servicio de Escritorio remoto. Siguiente.



Instalación Escritorio Remoto

■ Siguiente:

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar características

SERVIDOR DE DESTINO
evaserver.evasanchez.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servicios de Escritorio re...
Servicios de rol
Confirmación
Resultados


Seleccione una o varias características para instalarlas en el servidor seleccionado.

Características	Descripción
☐ Administración de almacenamiento basada en est...	La Administración de almacenamiento basada en estándares de Windows permite descubrir, administrar y supervisar dispositivos de almacenamiento mediante interfaces de administración que cumplen con la norma SMI-S. Esta funcionalidad se presenta como un conjunto de clases de Instrumental de administración de Windows (WMI) y cmdlets de Windows PowerShell.
☒ Administración de directivas de grupo (Instalado)	
☐ Almacenamiento mejorado	
☐ Asistencia remota	
☐ BranchCache	
▶ ☐ Características de .NET Framework 3.5	
▶ ☒ Características de .NET Framework 4.6 (3 de 7 insta...	
▶ ☒ Características de Windows Defender (Instalado)	
☐ Cifrado de unidad BitLocker	
☐ Cliente de impresión en Internet	
☐ Cliente para NFS	
☐ Cliente Telnet	
☐ Cliente TFTP	
☐ Clúster de conmutación por error	
☒ Compatibilidad con el protocolo para compartir ar...	
☒ Compatibilidad con WoW64 (Instalado)	
☐ Compresión diferencial remota	
☐ Contenedores	
☐ Copias de seguridad de Windows Server	

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar


Instalación Escritorio Remoto

- Siguiente:




Instalación Escritorio Remoto

- Seleccionamos el acceso web, el agente de conexión y la puerta de enlace. Agregamos características y Siguiente.




Instalación Escritorio Remoto

- Marcamos que reinicia automáticamente el servidor en caso necesario e instalamos:




Instalación Escritorio Remoto




Configuración Escritorio Remoto

- El servidor se reiniciará y al iniciar sesión debemos cerrar la ventana del asistente.




Configuración Escritorio Remoto

- El servidor se reiniciará.
 - A continuación comprobamos que la administración remota está habilitada.



Configuración Escritorio Remoto

- Creamos un usuario para conectarnos al servidor.



Configuración Escritorio Remoto

- Le damos nombre, nombre de inicio de sesión, contraseña y marcamos que la contraseña nunca expire.

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: evasanchez.local/Users

Nombre de pila: usu_eva_remoto Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: usu_eva_remoto

Nombre de inicio de sesión de usuario:

usu_eva_remoto @evasanchez.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): EVASANCHEZ\ usu_eva_remoto

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: evasanchez.local/Users

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña



☒ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiente > Cancelar


Configuración Escritorio Remoto

- Agregamos el usuario al grupo Usuarios de Escritorio Remoto.




Iniciamos sesión de Escritorio Remoto

- Arrancamos el cliente de windows y Inicio->Conexión a Escritorio remoto





Iniciamos sesión de Escritorio Remoto

- Introducimos la dirección ip de nuestro servidor y pulsamos Conectar.




Iniciamos sesión de Escritorio Remoto

- Introducimos el usuario y la contraseña con la que nos vamos a conectar al servidor.



Iniciamos sesión de Escritorio Remoto

- Nos aparece una advertencia indicando que la identidad del equipo remoto no puede ser verificada. Es por un tema de certificados.
- Marcamos en No volver a preguntarme sobre conexiones a este equipo y pulsamos Sí.



Iniciamos sesión de Escritorio Remoto

- El servidor nos dará acceso a través del escritorio remoto.

