

Configuraciones del Sistema

Objetivo

Explicar cómo crear, editar, activar e inactivar configuraciones funcionales del sistema.

A quién aplica

Este manual aplica al personal con rol `Administrador` .

Ruta de acceso

1. Ingresa al sistema.
2. En el menú lateral, abre `Sistema` .
3. Haz clic en `Configuraciones` .

Ruta habitual: `/hr/admin/configurations`

Qué verás en esta pantalla

En esta pantalla verás un listado de configuraciones del sistema.

La tabla normalmente muestra:

- `Clave` ;
- `Valor` ;
- `Tipo` ;
- `Descripción` ;
- `Acciones` .

También puedes encontrar:

- búsqueda por clave;
- filtro por `Tipo` ;
- botón `Nueva Configuración` .

El cambio de estado se realiza desde las acciones de cada fila.

HR System
Administrador

- Dashboard
- Sistema
- Dashboard Admin
- Listado de Dispositivos
- Mapeo de Usuarios
- Registros de Dispositivos
- Usuarios
- Configuraciones**
- Reportes Globales
- Organización
- Departamentos
- Asignaciones de Personal
- Feriatos
- Gestión de Asistencia
- Reportes de Asistencia
- Tabla Mensual de Personal
- Horarios
- Asignaciones de Horario

Recursos Humanos / Sistema / Configuraciones

Configuraciones

Gestiona las configuraciones globales del sistema

Tipo

[+ Nueva Configuración](#)
[Refrescar](#)
[Vista](#)

Clave	Valor	Tipo	Descripción	Acciones
DIAS_LICENCIA_ENFERMEDAD	4	NUMBER	Días anuales de licencia por enfermedad (2 ...)	...
DIAS_LICENCIA	4	NUMBER	Días anuales de licencia (2 días por semestre)	...
DIAS_PERMISO_OFICIAL	4	NUMBER	Días anuales de permiso oficial (2 días por se..)	...
ATTENDANCE_TOLERANCE_MINUTES	15	NUMBER	Tolerancia en minutos para entrada/salida (v..)	...
ATTENDANCE_MIN_WORK_PERCENTA..	80	NUMBER	Porcentaje mínimo de trabajo para consider..	...
ATTENDANCE_LATE_MONTHLY_TOLE..	90	NUMBER	Tolerancia acumulada mensual de tardanzas ..	...
LEAVE_VACATION_DAYS	15	NUMBER	Días anuales de vacaciones	...
LEAVE_SICK_DAYS	12	NUMBER	Días anuales de licencia por enfermedad	...
LEAVE_MATERNITY_DAYS	90	NUMBER	Días de licencia de maternidad	...
LEAVE_PATERNITY_DAYS	15	NUMBER	Días de licencia de paternidad	...

15 fila(s) en total.

Filas por página:
Página 1 de 2

Qué significa cada campo

- **Clave** : identificador de la configuración. Una vez creada, normalmente no se modifica.
- **Valor** : dato que usará el sistema.
- **Tipo** : define cómo debe interpretarse el valor. Puede ser texto, número, booleano o JSON.
- **Descripción** : explica para qué sirve la configuración.


En esta pantalla no se editan los límites `minValue` y `maxValue` ; esos datos existen en el sistema, pero no forman parte del formulario visible actual.

Cómo crear una configuración nueva

1. Haz clic en **Nueva Configuración** .
2. En **Clave de Configuración** , escribe la clave correspondiente.
3. En **Tipo de Dato** , selecciona el tipo correcto.
4. En **Valor** , escribe el dato que corresponda al tipo elegido.
5. Si es necesario, agrega una **Descripción** .
6. Revisa cuidadosamente la información.
7. Haz clic en **Crear Configuración** .

Recuerda:

- la clave debe escribirse en mayúsculas;
- solo se permiten letras mayúsculas, números y guiones bajos;
- el valor debe coincidir con el tipo elegido.

A modal window titled "Crear Nueva Configuración" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the instruction "Añade una nueva configuración al sistema". The form contains three main sections: 1. "Clave de Configuración" with a key icon, a text input containing "EJ: MAX_LOGIN_ATTEMPTS", and a note "Solo mayúsculas, números y guiones bajos". 2. "Tipo de Dato" with a dropdown menu showing "STRING (Texto)" and a note "Define el tipo de valor que se almacenará". 3. "Valor" with a large text input containing "Ingresa el valor..." and a note "Valor de tipo texto". Below these is an optional "Descripción" section with a text input containing "Describe el propósito de esta configuración..." and a note "Ayuda a otros a entender el propósito de la configuración". At the bottom is a blue button labeled "Crear Configuración".

Crear Nueva Configuración ✕

Añade una nueva configuración al sistema

🔑 **Clave de Configuración ***

EJ: MAX_LOGIN_ATTEMPTS

Solo mayúsculas, números y guiones bajos

T **Tipo de Dato ***

STRING (Texto) ▾

Define el tipo de valor que se almacenará

📄 **Valor ***

Ingresa el valor...

Valor de tipo texto

📄 **Descripción (opcional)**

Describe el propósito de esta configuración...

Ayuda a otros a entender el propósito de la configuración

Crear Configuración

Cómo editar una configuración


1. Busca la configuración en la tabla.
2. En **Acciones** , selecciona **Editar** .
3. Revisa el valor actual.
4. Modifica solo los campos necesarios.
5. Guarda los cambios.

Ten en cuenta que la **Clave** no puede modificarse una vez creada. Si cambias el **Tipo** , revisa también que el **Valor** siga siendo válido.

Cómo activar o inactivar una configuración

1. Busca el registro en la tabla.
2. En **Acciones** , selecciona **Activar** o **Inactivar** .
3. Lee la confirmación.
4. Confirma solo si estás seguro de la acción.

El estado de la configuración afecta si el sistema la toma en cuenta o no para su comportamiento.



Qué revisar antes de guardar

1. confirma que la clave es la correcta;
2. revisa que el tipo de dato coincida con el valor ingresado;
3. si el tipo es `BOOLEAN` , confirma si debe ser `true` o `false` ;
4. si el tipo es `NUMBER` , verifica que el valor sea numérico;
5. si el tipo es `JSON` , valida que el contenido sea correcto;
6. revisa el impacto funcional antes de confirmar.

Límites del formulario:

- `Clave` : entre 3 y 100 caracteres;
- `Valor` : hasta 1000 caracteres;
- `Descripción` : hasta 500 caracteres.

Cuándo tener especial cuidado

Debes tener mayor precaución cuando:

- la configuración afecta reglas de negocio;
- el cambio impacta a muchas personas;
- no conoces el efecto del valor que estás modificando.

Si no estás seguro del impacto, documenta primero el valor actual antes de cambiarlo.

Errores o situaciones frecuentes

El sistema no permite guardar

Revisa:

1. si la clave ya existe;
2. si el valor no coincide con el tipo;
3. si el JSON tiene formato inválido;
4. si el número ingresado no es válido.

El sistema se comporta distinto después del cambio

En ese caso:

1. revisa qué configuración fue modificada;
2. confirma el valor anterior y el nuevo;

3. si corresponde, restaura el valor correcto;
 4. valida nuevamente el comportamiento.
-

Resultado esperado

Al finalizar, debes poder:

- consultar configuraciones existentes;
- crear nuevas configuraciones cuando corresponda;
- modificar valores de forma segura;
- activar o inactivar registros según necesidad.