

Instalación de

Windows 10

en Azure




Contenido

1) PASO Windows 10	3
3) PASO configuración VM	4
4) PASO Conexión a rdp	6
5) PASO Instalación WAMP	8
6) PASO contraseña Windows	10

GLOSARIO

- Bitnami Paquetes software o biblioteca para la instalación de aplicaciones.
- Ip:Protocolo de internet que se le asigna a la máquina virtual.
- Putty:es un programa que permite conectarse por remoto a la página virtual.
- Máquina virtual:Cualquier dispositivo conectado a una red, que pueda proveer y utilizar servicios de ella.
- RDP:herramienta para conecta por remoto a la máquina virtual.
- Wamp: es una plataforma web para gestionar bases de datos o realizar lenguajes de programación.







3) PASO configuración VM


1.rellenamos los datos básicos Para crear vm(máquina virtual): Nos pide que lo creemos Con el grupo de recursos previamente.

Captura de pantallas

Crear una máquina virtual

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.



2.Tamaño de discos

capacidad de las máquinas virtuales dependiendo del tamaño y tipo de disco adecuados es esencial para garantizar un rendimiento óptimo y la disponibilidad de tus aplicaciones y servicios en la nube en Azure.

Cifrado del disco de la máquina virtual

Habilitar compatibilidad con Ultra Disks

El cifrado de Azure Disk Storage cifra automáticamente los datos almacenados en los discos administrados de Azure en reposo (discos de datos y del sistema operativo) de forma predeterminada al guardarlos en la nube.

Cifrado en el host ①

Bl cifrado en el host no está registrado para la suscripción seleccionada.

Más información sobre cómo habilitar esta característica ①

Tamaño del disco del SO ①

Valor predeterminado de la imagen (127 GiB)

V

Tipo de disco del sistema operativo * ①

HDD estándar (almacenamiento con redundancia local)


El tamaño de la máquina virtual seleccionada es compatible con los discos premium. Se recomienda SSD Premium para elevadas cargas de trabajo de E/S por segundo. Las máquinas virtuales con discos SSD Premium optan al acuerdo de nivel de servicio de conectividad del 99,9%.

Eliminar con VM ①

Clave administrada por la plataforma

No se admite el disco Ultra con el tipo de seguridad seleccionado.








6. realizamos una última comprobación y creamos la máquina

Crear una máquina virtual



Datos básicos

Suscripción Azure for Students

Grupo de recursos rg-sge

Nombre de máguina virtual vm-miguelvs-windows10

Región West US 3

Opciones de disponibilidad Zona de disponibilidad

Zona de disponibilidad 1

Tipo de seguridad Máquinas virtuales de inicio seguro

Habilitar arranque seguro Sí
Habilitar vTPM Sí
Supervisión de integridad No

Imagen Windows 10 Enterprise, version 21H2 - Gen2

Arquitectura de VM x6

Tamaño Standard B1s (1 vcpu, 1 GiB de memoria)


Nombre de usuario miguelvs

Puertos de entrada públicos RDP

¿Ya tiene una licencia de Windows? Sí

Tipo de licencia Cliente de Windows

Azure de acceso puntual No






Entramos con la conexión remoto. Máguina virtual Con esto comprobamos si la ip de Buscar la máquina virtual funciona o no. Actualizar 🙎 Solución de problemas 🗸 🏖 Más opciones 🗸 Comentarios 🛂 Información general 2-Si no lo haces así también funciona vas a la página inicio de Conectándose mediante Registro de actividad la vm y le das conectar. Dirección IP pública | 20.163.75.169 Ro Captral da sassas (IAAA) Descargas la ip del rdp para la conexión remota. Seguridad de Windows Escribir las credenciales En ese caso te dará la rdp directa solo falta escribir Estas credenciales se usarán para conectarse a 20.163.75.169. credenciales .\miguelvs ••••• Dominio: A210P44 🛂 Conexión a Escritorio remoto No puede comprobarse la identidad del equipo remoto. ¿Desea conectarse de todos modos? No puede autenticarse el equipo remoto debido a problemas con el certificado de seguridad. No se recomienda continuar. Nombre de certificado Nombre en el certificado del equipo remoto: vm-miguelvs-win Errores de certificado Se produjeron los siguientes errores al validar el certificado del equipo El certificado no proviene de una entidad de certificación de confianza. ¿Desea conectarse a pesar de estos errores de certificado? No volver a preguntame sobre conexiones a este equipo Ver certificado...



Al entrar te a aparecerá la imagen de pantalla de Windows con la ip de la vm de Azure.



5) PASO Instalación WAMP

Descargamos en internet o en la carpeta de nuberu de tu equipo \\nuberu\smr. Instalar WAMP.

Te parecerá en pantalla la ventana Emergente de Bitnami para realizar la instalación.

Captura de pantallas

