# Prueba - Servicios de Infraestructura en Windows Server

### Windows Update

Utuma сотпрторастоть поу, 4.20

Faltan correcciones importantes de seguridad y calidad en tu dispositivo.

Actualización de inteligencia de seguridad para Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (versión 1.431.97.0) - Canal actual (ampliado)

Estado: Descargando - 0%

Herramienta de eliminación de software malintencionado de Windows x64, v5.134 (KB890830)

Estado: Descargando - 0%

2025-06 Actualización acumulativa para Windows Server 2019 (1809) para sistemas basados en x64 (KB5060531)

Estado: Descargando - 0%

2025-04 Actualización acumulativa de .NET Framework 3.5, 4.7.2 y 4.8 para Windows Server 2019 para x64 (KB5055681)

Estado: Descargando - 0%

2022-08 Actualización de seguridad para Windows Server 2019 para sistemas basados en x64


(KB5012170)


Estado: Descargando - 0%


2021-01 Actualización de Windows Server 2019 para x64 sistemas basados en (KB4589208)


Estado: Descargando - 0%


\*Descargaremos automáticamente las actualizaciones, excepto en las conexiones de uso medido (donde pueden aplicarse cargos). En ese caso, descargaremos automáticamente solo las actualizaciones necesarias para que Windows siga funcionando sin problemas. Te preguntaremos si quieres instalar las actualizaciones una vez que se hayan descargado.











#### Seguridad de Windows



# Opciones de examen

 $\equiv$ 

Ejecuta un análisis rápido, completo, personalizado o de Windows Defender sin Conexión.



No hay amenazas actuales.

Último examen: 19/06/2025 5:47 (examen rápido)

(q) Se encontraron 0 amenazas.

El examen duró 8 minutos 3 segundos

36960 archivos examinados.

Historial de amenazas




Ilustración 1 En administrador Servidor -> Agregar Roles y Características -> Selecciona Instalación, Servidor Local -> Servicio de Dominio de Active Directory, se agregarán las Características -> Siguiente e Instalar -> Se promueve Agregando un Nuevo Bosque -> ENTERPRISE.LOCAL, Se Añade una Contraseña -> Se asigna un DNS dependiendo del caso -> Nombre del Dominio NetBIOS ENTERPRISE.LOCAL -> Instalar y Reiniciar




Ilustración 2 Usuarios y Equipos de Active Directory -> ENTERPRISE.LOCAL -> Unidad Organizativa -> Nuevo Usuario -> Nombre, Apellido e Inicio de Sesión -> Contraseña



Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.

Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.



Tengo problemas para compartir


Compartir Cancelar

X

← 🙎 Acceso a la red

## La carpeta está compartida.

Puedes <u>enviar por correo electrónico</u> a cualquier persona vínculos a estos elementos compartidos o <u>copiar</u> los vínculos y pegarlos en otra aplicación.



Mostrar todos los recursos compartidos de red en este equipo.

Listo

Ámbito Detalles Configuración Delegación

#### Bloquear acceso a USB

Datos recopilados el: 19/06/2025 7:59:08

#### General

#### Detalles

Dominio ENTERPRISE.LOCAL

Propietario ENTERPRISE\Admins. del dominio

 Creado
 19/06/2025 7:37:22

 Modificado
 19/06/2025 7:53:24

 Revisiones de usuario
 2 (AD), 2 (SYSVOL)

 Revisiones de equipo
 1 (AD), 1 (SYSVOL)

ld. único {87640E14-08BE-4D6A-B54F-3016B4738052}

Estado de GPO Habilitado

#### Vinculos

Ubicación	Aplicado	Estado de vínculo	Ruta
ENTERPRISE	No	Habilitado	ENTERPRISE.LOCAL

Esta lista solo incluye vínculos en el dominio del GPO.

#### Filtrado de seguridad

La configuración en este GPO solo se puede aplicar a los grupos, usuarios y equipos siguientes:

Nombre

ENTERPRISE\Seguridad

#### Bloquear acceso a USB

Ámbito Detalles Configuración Delegación

#### seguridad

#### Configuración del equipo (habilitada)

#### Directivas

#### Plantillas administrativas

Definiciones de directiva (archivos ADMX) recuperadas del equipo local.

#### Sistema/Acceso de almacenamiento extraíble

Directiva	Configuración	Comentario
Todas las clases de almacenamiento	Habilitado	

extraíble: denegar acceso a todo

#### Configuración del usuario (habilitada)

#### Directivas

#### Plantillas administrativas

Definiciones de directiva (archivos ADMX) recuperadas del equipo local.

#### Panel de control/Personalización


Directiva	Configuración	Comentario
Habilitar protector de pantalla	Habilitado	

Tiempo de espera del protector de Habilitado

pantalla

Número de segundos de espera hasta que se active el protector de pantalla

Segundos: 300



Add-DhcpServerv4Scope -Name "Ambito Red Interna" -StartRange 192.168.1.100 -EndRange 192.168.1.150 -SubnetMask 255.255.255.0

Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.1.0 -IpAddress 192.168.1.10 -ClientId "00-11-22-33-44-55" -Description "Reserva Servidor Cr

