



LYRA RECORDER

사용자 매뉴얼 · 버전 1.0

1. 소개

Lyra Recorder는 Android용 전문 오디오 캡처 애플리케이션입니다. 완벽함보다 속도가 중요한 즉흥적인 캡처와, 녹음 전에 기기가 마이크와 환경에 맞춰 자체 보정하는 제어된 캡처라는 두 가지 다른 맥락을 위해 설계되었습니다.

이 매뉴얼은 두 모드 중 어느 쪽에서든 녹음을 시작하는 데 필요한 모든 것을 다룹니다.

2. 두 가지 녹음 모드

직접 녹음 (Direct REC)

REC를 누르면 캡처가 즉시 시작됩니다. 설정도, 보정도 필요 없습니다. 이 모드에서는 HPF, LIMITER, AUTO PAUSE가 비활성화됩니다. 미터를 보면서 GAIN 노브로 입력 레벨을 수동으로 조정하세요. 긴급 뉴스, 즉흥적인 발언, 기다릴 여유가 없는 모든 상황에 이상적입니다.

보정 녹음 (Calibrated REC)

CAL을 눌러 짧은 보정 테스트를 시작합니다. 완료되면 마이크와 현재 방에 맞춰 조정된 모든 전문 기능을 사용할 수 있게 됩니다. 그런 다음 REC를 누르세요. 인터뷰, 회의, 통제된 세션에 이상적입니다.

3. 보정 테스트

CAL을 누르세요. 앱이 각 5초의 두 단계를 안내합니다:

- 1단계 — 침묵. 조용히 계세요. Lyra가 방의 환경 소음 바닥을 측정합니다.
 - 2단계 — 평소처럼 말하기. 실제 녹음 시처럼 말하세요. Lyra가 마이크 감도와 일반적인 음성 레벨을 측정합니다.
- 이 두 측정값으로부터 Lyra는 미터 게인, 리미터 임계값, 자동 일시정지 임계값을 계산합니다. 또한 현재 환경에서 AUTO PAUSE가 실용적인지도 판단합니다. 배경 소음이 너무 높으면 AUTO PAUSE는 사용 불가로 표시되며, 활성화를 시도해도 비활성 상태로 유지됩니다.

유효한 프로필이 활성화되면 CAL 버튼이 흐린 녹색에서 밝은 녹색으로 바뀝니다. 언제든지, 또는 방을 바꿀 때마다 재보정할 수 있습니다.

4. 컨트롤

컨트롤	기능
REC	녹음 시작. 두 모드 모두에서 사용 가능.
STOP	현재 녹음을 중지하고 파일을 저장.
MARK	녹음 중 현재 위치를 사용자 정의 메모로 태그.
CAL	세션 보정 테스트를 시작.
GAIN	회전 노브. 입력 레벨 조정. 미터를 참조하세요.
HPF	하이패스 필터(~80 Hz). 저주파 럼블(바람, 교통, 핸들링 소음)을 제거. 보정 필요.
LIMITER	신호에 대한 하드 천장. 클리핑 방지. 보정 필요.
MONITOR	연결된 헤드폰을 통한 실시간 모니터링. 항상 사용 가능.
AUTO II	무음 감지 시 자동 일시정지. 임계값 0 / 1s / 2s. 보정과 조용한 환경 필요.
P.BACK	재생 화면 열기.
LIBRARY	저장된 녹음 탐색 및 관리.

5. 미터

VU 미터

20 dB부터 +3 dB까지의 아날로그 스타일 바늘. LIMITER가 활성화된 상태에서는 바늘이 물리적으로 0 dB를 초과할 수 없습니다 — 소스의 크기와 관계없이 임계값에서 멈춰 그곳에 머무릅니다. LIMITER가 없으면 바늘은 전체 범위를 자유롭게 움직입니다.

스펙트럼 분석기

신호의 64 밴드 표현. 막대는 레벨에 따라 녹색, 호박색, 빨간색으로 채색됩니다. 에너지가 어디에 집중되는지(저역, 중역, 고역) 파악하는 데 유용합니다.

파형

신호의 실시간 시간 영역 뷰. 오디오가 실제로 캡처되고 있는지 확인하고, VU에 나타나기 전의 일시적인 피크를 보여줍니다.

6. 재생

P.BACK을 눌러 재생 화면을 엽니다. 각 녹음은 두 가지 뷰를 제공합니다: 전체 파일의 개요 파형과 현재 위치를 중심으로 한 확대된 상세 뷰. 아래의 전송 컨트롤을 사용하여 재생, 일시정지, 탐색합니다. 30s, 10s, +10s, +30s 버튼으로 정확하게 점프할 수 있습니다.

녹음 중에 추가된 마커가 타임라인에 나타납니다. 마커를 탭하면 해당 위치로 바로 이동하고 메모를 볼 수 있습니다.

7. 파일 및 형식

Lyra는 두 가지 출력 형식을 지원합니다: WAV(비압축, 44.1 kHz의 16비트 PCM, 편집 및 보관 권장)와 AAC(256 kbit/s로 압축, 공유 및 저장 권장). 라이브러리 화면에서 기본 형식을 선택하세요.

녹음은 기기에 로컬로 저장되며, 표준 Android 공유 메뉴를 통해 내보내거나 공유할 수 있습니다.

8. 실용적인 팁

- 녹음 중에 사용할 마이크와 동일한 방, 동일한 거리에서 보정하세요. 방을 바꿀 때 재보정하세요.
- AUTO PAUSE를 사용할 수 없다면 환경이 너무 시끄럽습니다. 더 조용한 장소를 찾거나 AUTO PAUSE에 대한 기대를 비활성화하세요.

- 야외나 선풍기, 교통, 바람 근처에서는 HPF를 사용하세요. 스튜디오처럼 조용한 방에서는 비활성화하세요.
- 소스 볼륨을 제어할 수 없을 때(라이브 이벤트, 큰 목소리, 예측 불가능한 발화자) LIMITER를 사용하세요.
- 녹음 중 중요한 순간에 마커를 표시하세요. 나중에 마커 위치를 확인하는 것이 전체 파일을 스크립하는 것보다 훨씬 빠릅니다.