1、高级调度与低级调度的主要任务是什么，为什么要引入中级调度？

高级调度：根据算法，把外存上处于后被队列中那些作业调入内存，

低级调度：用于决定就绪队列中哪个进程应获得处理机，然后再由分派程序执行把处理机分配给该进程的具体操作

引入中级调度原因：

核心目的是解决"内存资源有限"与"多进程并发需求"的矛盾

1何谓静态和动态优先级？确定静态优先级的依据是什么？

(1)静态优先级是创建进程时确定的，且在进程整个运行期间保持不变，一般地，优先权是利用某一范围内的一个整数来表示的。

(2)动态优先级是在创建进程时所赋予的优先权，是可以随进程的推进或随其等待时间的增加而改变的

(3)依据：

①进程类型：

②进程对资源的需求

③用户要求

扫描全能王 创建

Date Page

13. 在时间片轮转法中，应如何确定时间片大小？

(1) 系统对响应时间的要求

(2) 就绪队列中进程的数目

(3) 系统的处理能力

23. 何谓"优先级倒置"现象，可采取什么方法解决？

~~采用法~~ 资源占用权与进程优先权不匹配，低优先级占用某种资源时，高优先级被阻塞，中优先级进程插队，破坏了高优先级先执行的调度原则。

方法：优先级继承，将低优先级的提升到被阻塞的高优先级的一样优先级即可

27. 指多个进程在并发执行时，因互相竞争有限的资源，且彼此等待对方释放已占用的资源，导致所有进程都无法继续推进，陷入永久阻塞状态

原因：资源竞争　直接原因：进程推进顺序不当

必要条件：①互斥条件 ②请求与保持条件 ③不可剥夺条件 ④循环等待条件

扫描全能王 创建

Date Page

28. 在解决死锁问题的几个方法中，哪种方法最易于实现？哪种方法使资源利用率最高？

1、死锁忽略法：不对死锁去门处理，仅依赖系统自身的托底机制。

最高资源利用率：死锁检测与解除法：定期检查系统是否存在死锁，若检测到死锁采用终止低优先级进程

30 1、不安全

2、不能分配

因为 Request(1,2,2,2) ≤ Need(1,7,5,0) → 不满足

故请求不合法，系统不能将资源分配给P1