



UT04: Gestión de recursos compartidos en WS

Compartir impresoras

MF: Sistemas Operativos en Red

CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

[FRSOR 2026-001]



1. Compartir una impresora del DC | Conceptos

En un **entorno profesional**...

→ ¿**Impresoras**? →

- Pocas
- Ubicación estratégica
- Muchos usuarios compartiéndola

Ventajas

- **Ahorro** (en las propias impresoras y en consumibles)
- **Simplificación** en la administración (menos drivers y menos recursos compartidos)
- **Centralización** de la administración

Pasos a seguir

1. **Instalar y configurar la impresora** de forma local en el servidor.
2. **Crear** un nuevo **grupo** cuyos miembros serán todos aquellos **usuarios** o **grupos** que estarán autorizados para utilizar la **impresora**. Así, bastará con añadir o quitar miembros a este grupo para controlar quien tiene acceso a la impresora.
3. **Compartir la impresora** sólo con los miembros de ese **grupo**.
4. **Configurar** un equipo **cliente** para que los **usuarios** que accedan desde él, y dispongan de **permisos**, puedan utilizar la impresora.

1.1. Instalar y configurar la impresora de forma local en el servidor | Pasos previos

La **impresora** tiene que haber sido correctamente instalada y configurada de **forma local**

→ Iniciando sesión de forma local en el **servidor**, con la cuenta **Administrador**, podemos imprimir cualquier documento sin problemas.

Para hacer pruebas...




↓
Impresora virtual

→ Herramienta que tiene capacidad de imprimir, pero como resultado, en lugar de un documento impreso, obtenemos un archivo en formato **pdf**




- **PDFCreator**
- **ClawPDF**
- ...

1.2. Crear el grupo de usuarios | Pasos



1.2. Crear el grupo de usuarios | Pasos


Le añadiremos, como **miembros**, las cuentas de **usuario (o de grupo)** que tendrán acceso a la **impresora**





The screenshot illustrates the process of adding members to a group in Active Directory. On the left, the 'Usuarios y equipos de Active Directory' console shows the 'miempresaMGR.local' domain. The 'OU_grupos_miempresaMGR' container is expanded, and the 'Impresoras_Jefes' group is selected. A context menu is open over the group, with the 'Propiedades' option highlighted. An arrow points from this menu to the 'Propiedades: Impresoras_Jefes' dialog box on the right. The dialog box shows the 'Miembros' tab, where the 'jefes' user is listed as a member. The 'Agregar...' button is visible at the bottom left of the dialog, and the 'Aceptar' button is highlighted at the bottom right.

1.2. Crear el grupo de usuarios | Pasos

Le añadiremos, como **miembros**, las cuentas de **usuario (o de grupo)** que tendrán acceso a la **impresora**



1.3. Instalar el rol de Administrador de impresión | Pasos



1.3. Instalar el rol de Administrador de impresión | Pasos

Asistente para agregar roles y características

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS.miempresaMGR.local

Seleccionar tipo de instalación

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

☒ **Instalación basada en características o en roles**
Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.

☐ **Instalación de Servicios de Escritorio remoto**
Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS.miempresaMGR.local

Seleccionar servidor de destino

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

☒ Seleccionar un servidor del grupo de servidores

☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Filtro:



Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
MGR-WS.miempresaMG...	192.168.0.117	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

1 equipo(s) encontrado(s)



Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta.

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

1.3. Instalar el rol de Administrador de impresión | Pasos




1.3. Instalar el rol de Administrador de impresión | Pasos



No son necesarias más características

1.3. Instalar el rol de Administrador de impresión | Pasos



Servicios de impresión y documentos

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS.miempresaMGR.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servicios de impresión y...
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Los servicios de impresión y documentación permiten centralizar las tareas de administración de impresoras de red y servidor de impresión.

Cosas que hay que tener en cuenta

- Windows Server 2022 admite colas de impresión mediante controladores de impresora de tipo 3 o tipo 4.
- Microsoft recomienda usar controladores de impresora de tipo 4 cuando sea posible. Con ellos, los usuarios que no pertenezcan al grupo de administradores locales podrán conectarse a la impresora predeterminada, y los usuarios en clientes de 32 bits podrán conectarse sin un controlador de 32 bits en el servidor de impresión.
- Para permitir que los clientes se conecten a colas de impresión compartidas mediante controladores de impresora de tipo 3 en el servidor de impresión, debe usar controladores firmados y compatibles con paquetes. Si los controladores firmados o compatibles con los paquetes no están disponibles, los usuarios del cliente deben ser administradores locales o tener configurada la directiva de grupo "Equipo\Plantillas administrativas\Impresoras\Restricciones de apuntar e imprimir" para configurar los indicadores de seguridad.
- Si está usando controladores de impresora de tipo 3 y tiene clientes de 32 bits, debe instalar la versión de 32 bits del controlador de impresora que coincida en el servidor de impresión. Si no instala los controladores de 32 bits, es posible que los clientes no puedan conectarse correctamente a la impresora.

< Anterior Siguiendo > Instalar Cancelar

Seleccionar servicios de rol

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS.miempresaMGR.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servicios de impresión y...
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Seleccione los servicios de rol que desea instalar para Servicios de impresión y documentos

Servicios de rol

- ☒ Servidor de impresión
- ☐ Impresión en Internet
- ☐ Servicio LPD



Descripción

El servidor de impresión incluye el complemento de administración de impresión, que se usa para administrar varias impresoras o servidores de impresión, así como para migrar impresoras hacia y desde otros servidores de impresión de Windows.



< Anterior Siguiendo > Instalar Cancelar

Seleccionar los **3 servicios** y agregar las **características** requeridas para la *impresión en Internet*



1.3. Instalar el rol de Administrador de impresión | Pasos




1.3. Instalar el rol de Administrador de impresión | Pasos



1.3. Instalar el rol de Administrador de impresión | Pasos




1.4. Compartir la impresora | Pasos





Si la **impresora** ya está correctamente **instalada y configurada** de forma local en el **servidor** → dispondremos de los **controladores** necesarios para **imprimir** de forma local

¿**Controladores** para los diferentes sistemas operativos del lado **cliente**?



Agregar **controladores** con la herramienta **Administración de impresión**



1.4. Compartir la impresora | Pasos





Seleccionar la impresora que queremos instalar de la lista o utilizar el disco... y seguir el asistente



1.4. Compartir la impresora | Pasos

Ejemplo: Impresora virtual clawPDF → <https://github.com/clawsoftware/clawPDF>

<https://somebooks.es/crear-una-impresora-virtual-en-windows-server-2022-con-clawpdf/>




1.4. Compartir la impresora | Pasos

Ejemplo: Impresora virtual clawPDF

<https://github.com/clawsoftware/clawPDF>

<https://somebooks.es/crear-una-impresora-virtual-en-windows-server-2022-con-clawpdf/>



Visual Studio 2022

Find by title

Latest Supported Visual C++ Redistributable

Downloads

How to audit Visual C++ Runtime version usage

Troubleshoot Visual C++ Redistributable installation

Version

Latest supported redistributable

Descargas

VC_redist.x86.exe
Abrir archivo

clawPDF_0.9.3_setup.msi
Abrir archivo

Ver más

Architecture	Link
ARM64	https://aka.ms/vc14/vc_redist.arm64.exe
X86	https://aka.ms/vc14/vc_redist.x86.exe
X64	https://aka.ms/vc14/vc_redist.x64.exe

Permalink for latest supported x86 version.

Permalink for latest supported x64

Yes No

Microsoft Visual C++ v14 Redistributable (x86) - 14.50.35719

Los términos de la licencia para Microsoft Visual C++ v14 Redistributable (x86) - 14.50.35719 están disponibles en <https://aka.ms/VCRedistLicense>

☒ Acepto los términos y condiciones de licencia

Instalar Cerrar







Microsoft Visual C++ v14 Redistributable (x86) - 14.50.35719

La instalación o desinstalación se realizó


Cerrar

*Necesitas tener instalado el **Visual C++ Redistributable** para que **clawPDF** funcione correctamente (instala x86).*

1.4. Compartir la impresora | Pasos



1.4. Compartir la impresora | Pasos



Administración de impresión

Archivo Acción Ver Ayuda

Administración de impresión

- Filtros personalizados
- Servidores de impresión
 - MGR-WS (local)
 - Controladores
 - Formularios
 - Puertos
 - Impresoras**
 - Impresoras implementadas

Nombre de impresora	Estado de la cola	Trabajo...	Nombre de ser...	Nombre de	Acciones
clawPDF					- Abrir cola de impresión... - Pausar la impresión - Implementar con directiva de grupo... - Establecer valores predeterminados de impresión... - Administrar uso compartido... - Imprimir página de prueba - Habilitar impresión directa en sucursales Propiedades... - Eliminar - Cambiar nombre - Ayuda

Propiedades de clawPDF

Administración del color Seguridad Configuración del dispositivo

General Compartir Puertos Opciones avanzadas

Puede compartir esta impresora con otros usuarios en la red. La impresora no estará disponible cuando el equipo entre en suspensión o se apague.

☒ Compartir esta impresora

Recurso compartido:

☒ Presentar trabajos de impresión en equipos cliente

☒ Mostrar lista en el directorio

Controladores

Si comparte esta impresora con otros usuarios que usan otras versiones de Windows, se recomienda instalar controladores adicionales para que no tengan que buscar el controlador de la impresora cuando se conecten a la impresora compartida.

Controladores adicionales...

Aceptar Cancelar Aplicar

1.4. Compartir la impresora | Pasos

- **Presentar trabajos de impresión en el equipo cliente**

El **controlador de dominio** se dedicará únicamente a establecer la conexión del **cliente** con la **impresora** sin procesar el trabajo de impresión, liberándose así de trabajo extra.



- **Mostrar lista en el directorio**

La **impresora** se muestre a los **clientes** cuando la quieran agregar a su equipo.



Botón **Controladores adicionales**

Para instalar los controladores de los equipos clientes de los que dispongamos.

1.4. Compartir la impresora | Pasos





1.4. Compartir la impresora | Pasos





1.5. Configuración en el lado cliente | Pasos




Iniciar sesión en el **cliente** (W11) con una cuenta de **usuario** que tenga permisos para imprimir





1.5. Configuración en el lado cliente | Pasos






1.5. Configuración en el lado cliente | Pasos




1.5. Configuración en el lado cliente | Pasos



1.5. Configuración en el lado cliente | Pasos



1.5. Configuración en el lado cliente | Pasos



iLa educación no cambia el mundo, cambia a las
personas que van a cambiar el mundo!

[Paulo Freire]

MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

[EMAIL: magonzalezrod@educa.jcyl.es]

Profesora-Tutora del núcleo de FP
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO DE LEÓN
FCA. AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN, S/N
24198 VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON)