





总资产1 (约0.08元)

注册

Linux emergency mode-启动中硬盘挂载出错



ak阿可(关注)

2016.04.08 17:12:11 字数 224 阅读 10,259

今天正常开机,但过程中似乎有些不正常。果然,出现了我从未见过的情况:

welcome to emergency mode... 2 please type root password...

网搜解决办法,大部分帖子指向一个问题——硬盘挂载出错!于是查看/etc/fstab内容如下:

/etc/fstab: static file system information. 1 2 # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a 3 # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> 7 8 # / was on /dev/sda10 during installation 9 UUID=b4d67559-21e1-4b8f-a1e5-f43608e2994d / ext4 errors=remount-ro 0 10 11 # /boot was on /dev/sda8 during installation 12 UUID=5c27ffc1-fe08-49fa-9abf-72642e566f3e /boot ext4 defaults 13 14 15 # /boot/efi was on /dev/sda2 during installation UUID=5AC4-FB0C /boot/efi vfat umask=0077 16 17 # /home was on /dev/sda12 during installation UUID=c28d1062-4f01-4292-91e6-47cac9c55f56 /home defaults 19 20 # /tmp was on /dev/sda11 during installation UUID=5dc4356b-794d-4932-b9c7-df8291f53cdf /tmp ext4 defaults 22 23 24 # swap was on /dev/sda9 during installation UUID=8354d4a3-f655-4871-98cb-989509a4b2c5 none 25 swap 26 27 # Windows D:\盘挂载 /dev/sda6 UUID=4AD27027D2701A01 /media/XXX/LENOVO ntfs 28 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto

其中 /dev/sda6 是windows系统下的D:\盘。直觉告诉我是这里出现了问题,果断将这条语句注 释掉

1 | # Windows D:\盘挂载 /dev/sda6 # UUID=4AD27027D2701A01 /media/XXX/LENOVO defaults

重启: # systemctl reboot,顺利进入正常系统。

我在图形环境下手动挂载D:\盘是这样显示的:

写下你的评论...

评论2

赞1

ak阿可

关注

哲学家就餐问题

阅读 2,139

Webpack 初步概念

阅读 498

推荐阅读

win10 IIS配置+部署网站

阅读 511

Docker安装Tomcat镜像并部署web项

阅读 207

Mac使用U盘重装系统教程

阅读 712

【Linux 网络】【SSH】Linux 中 SSH 配置文件

阅读 122

Windows 系统管理员密码忘记如何

修改密码

阅读 207

简书

首页

下载APP

担党





beta

登录

注册

Error mounting /dev/sda6 at /media/shangke/LENOVO: Command-line `mount -t "ntfs" -o
"uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177"
"/dev/sda6" "/media/shangke/LENOVO" exited with non-zero exit status 14:
The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sda6': 不允许的操作
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume read-only with the 'ro' mount option.


手动挂载D:\盘

看来,都是Windows搞得鬼。

Win8默认开启了快速启动功能,即"混合启动"。简单说,"混合启动"的原理是关机的时候只关闭用户会话,让系统内核会话转入休眠状态,从而有效提高Win8系统的启动速度。这也是win8 关闭和启动都很快,重启很慢的原因。而这种休眠状态下的磁盘Linux认为处于一种不安全的状态,所以拒绝挂载。(摘自小肥肥的博客)

要想彻底解决这个问题,就要关闭win8的快速启动功能。以下内容来自小肥肥的博客,这里做个搬运工。

首先进入WIn8,再依次打开"控制面板—系统和安全—电源选项—选择电源按钮的功能"。如下图设置:



写下你的评论...

评论2

赞1



首页

下载APP







登录



点击上部分的"更改当前不可用的设置",然后去掉"启用快速启动(推荐)"前面的勾即可。这个 时候再选择win8关机后,就是完全关机了。

注意:即使去掉了快速启动,如果Win8非正常关机,也可能会引起上面的挂载磁盘失败的问 题,这时候可以选择正常启动Win8,然后再关机即可。

版权声明 自由转载 - 保持署名 - 不可商用 - 不可演绎 (CC3.0 创意共享3.0许可证)



1人点赞 >



■ Linux生涯 ····



更多精彩内容下载简书APP



"小礼物走一走,来简书关注我"

赞赏支持

还没有人赞赏, 支持一下



ak阿可 装逼爱好者/半吊子准程序员 总资产1 (约0.08元) 共写了2.0W字 获得24个赞 共12个粉丝



写下你的评论...

全部评论 2 只看作者

按时间倒序 按时间正序



Shindoge

2楼 2016.12.01 20:20

刚刚以为看到救星了!

马上进win7,一看,win7并没有快速启动,于是我的问题还不一样。 都是双系统,但我是更新了ubuntu,旧版本内核还能启动,16.04就不能启动了,怎么 看都是不能挂载 / 。但怎么看fstab都是对的。看来只能重装了。

★ 學 回复



ak阿可 作者

写下你的评论...

评论2

赞1



首页

下载APP









登录



◢ 添加新评论

推荐阅读 更多精彩内容>

Ubuntu完全教程, 让你成为Ubuntu高手!

Ubuntu的发音 Ubuntu,源于非洲祖鲁人和科萨人的语言,发作 oo-boon-too 的音。了解发音是有意...

○ 萤火虫de梦 阅读 81,918 评论 9 赞 457

Systemd(转)

最近在研究Docker的源码.读到ApiServer的启动过程时,发现其有一个新的概念,叫 做service act...



🙎 AlstonWilliams 阅读 563 评论 1 赞 4



linux资料总章

linux资料总章2.1 1.0写的不好抱歉 但是2.0已经改了很多 但是错误还是无法避免 以后资料会慢慢更新 大...



● O感悟人生O 阅读 9,614 评论 2 赞 32

20170828 系统启动与内核管理 (一)

CentOS 6启动流程CentOS 5,6的init启动过程详解grub启动过程详解启动过程错 误修复一、Cen...



哈喽别样 阅读 1,067 评论 0 赞 2



故事长久

你走在前面就像无数次走在前面,背包没换,熟悉的样子像是要一直赶回夏天。"喂。"我叫你一声,你回头 了然看我一眼。...



※ 梁FFF 阅读 47 评论 0 赞 0