

Hago la copia del archivo antes de editarlo:

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
```

```
ubuntu@ip-172-31-21-176:/etc/ssh$ sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
ubuntu@ip-172-31-21-176:/etc/ssh$ ls
moduli      ssh_config.d  ssh_host_ecdsa_key.pub  ssh_host_ed25519_key.pub  ssh_host_rsa_key.pub  sshd_config  sshd_config.d
ssh_config  ssh_host_ecdsa_key  ssh_host_ed25519_key  ssh_host_rsa_key  ssh_import_id  sshd_config.bak
ubuntu@ip-172-31-21-176:/etc/ssh$
```

Para quitar el login automático de root:

Cambiamos esto

```
#PermitRootLogin prohibit-password
```

a esto:

```
#PermitRootLogin no
```

Deshabilitar contraseña y habilitar clave pública:

```
#PubkeyAuthentication yes
```

```
#PasswordAuthentication no
```

Limitar intentos fallidos y tiempo de espera:

```
#MaxAuthTries 3
#MaxSessions 30
```

Cambiamos el puerto ssh

```
#Port 2222
```

Desactivar reenvíos y X11

```
X11Forwarding no
```

```
#AllowTcpForwarding no
```

Habilitar usuarios

```
#AllowUsers alumnado
#DenyUsers root
#LoginGraceTime 120m
```

(Descomentamos los cambios)

Añadimos regla de entrada

Reglas de entrada

Información

ID de la regla del grupo de seguridad

Tipo

Información

Protocolo

Información

Intervalo de puertos

Origen

Información

Descripción: opcional

Información

sgr-00b9214e8fa87cb57	SSH	TCP	22	Persona...	Q 0.0.0.0/0 X		Eliminar
-	TCP personalizado	TCP	2222	Anywhe...	Q 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 X		Eliminar

Agregar regla