

UPC Importador XML Gati.

Parâmetros Importador XML – gati0101.w.

Pontos:

- Ao concluir inicialização do programa.

Evento: "after-initialize".

- Ao fechar o programa.

Evento: "window-close".

Rotina leitura de XMLs – gati0102a.p.

Pontos:

- Antes da criação do conhecimento de transporte, CT-e.

Evento: "before-create-cte".

1. Cod-parameter "cod-emitente", passando código do emitente em val-parameter.
2. Cod-parameter "serie-docto", passando série do documento em val-parameter.

Caso seja retornado NOK, não carrega CT-e. Ainda assim move XML para pasta de *backup*.

- Antes da criação da nota, NF-e.

Evento: "before-create-nfe".

1. Cod-parameter "cod-emitente", passando código do emitente em val-parameter.
2. Cod-parameter "serie-docto", passando série do documento em val-parameter.

Caso seja retornado NOK, não carrega NF-e. Ainda assim move XML para pasta de *backup*.

Programa de Importação de NF-e e CT-e – gati0102.w.

Pontos:

- Ao concluir inicialização do programa.
Evento: "after-initialize".
- Ao fechar o programa.
Evento: "window-close".
- Antes de importar NF-e.
Evento: "before-import-doc".
Caso seja retornado "NOK", cancela importação.
- Antes de importar CT-e.
Evento: "before-import-cte".
Caso seja retornado "NOK", cancela importação.
- Antes e depois de maximizar o programa, respectivamente.
Eventos: "before-max" e "after-max".
- Antes e depois de minimizar o programa, respectivamente.
Eventos: "before-min" e "after-min".

Importação de Itens da Nota – gati0107.w.

Pontos:

- Ao concluir inicialização do programa.
Evento: "after-initialize".
- Ao fechar o programa.
Evento: "window-close".
- Antes e depois de maximizar o programa, respectivamente.
Eventos: "before-max" e "after-max".

- Antes e depois de minimizar o programa, respectivamente.

Eventos: "before-min" e "after-min".

- Ao clicar botão 'Importar'.

Evento: "begin-import".

Caso seja retornado "NOK", cancela importação.