Termin 2

WS2018

C-Programmierung für eingebettete SystemePointer, Peripherie, PIO, Interrupt



MIKROPROZESSORPRAKTIKUM

WS2018

Termin 2

C-Programmierung für eingebettete SystemePointer, Peripherie, PIO, Interrupt

Name, Vorname	Matrikelnummer	Anmerkungen
Datum	Raster (z.B. Mi3x)	Testat/Datum

<u>Legende:</u> V:Vorbereitung, D: Durchführung, P: Protokoll/Dokumentation, T: Testat

h-da / fbi / I-PST Termin2.odt 18.06.2018 gedruckt: 09.02.10 1 / 4

Fb Informatik Termin 2 WS2018

Technische Fachgruppe

C-Programmierung für eingebettete SystemePointer, Peripherie, PIO, Interrupt

Lernziele:

Der Umgang mit digitalen Ein- und Ausgängen und Unterbrechungen (Interrupt).

Arbeitsverzeichnis:

Kopieren Sie sich aus dem Ordner /mnt/Originale das Verzeichnis mpsWS2018. Dort finden Sie zu jedem Termin vorgegebene Dateien.

Aufgabe 1:

Wir werden uns nach Termin 1 nun nochmals mit den Registern der PIO des hier eingesetzten Mikrocontroller (AT91M63200) beschäftigen. Durch die strukturierte Anordnung der vielen verschiedenen Register der Peripherie des Mikrocontroller ist es möglich durch angelegte Strukturen sich die Programmierung und den Umgang mit der Peripherie zu vereinfachen. Schauen Sie sich Termin2Aufgabe1.c an. Testen und beschreiben Sie die Funktion des Programms. Hierzu schauen Sie sich die Dokumentation zum Board AT91EB63 (AT91EB63.pdf) und die Doku des eingesetzten Microcontrollers AT91M63200 (AT91M63200 (Complete).pdf).

Mit welchen Anweisung werden die LED's ein- bzw. ausgeschaltet und warum?

..

Aufgabe 2:

Gut, wir können nun die Leuchtdioden (DS1..DS8) kontrollieren. Ändern und erweitern Sie das Programm so, dass die LED DS1 durch drücken der Taste SW1 eingeschaltet und durch drücken der Taste SW2 ausgeschaltet wird. Sollten die Tasten nicht funktionieren, so überprüfen Sie ob im Power Management Controller (PMC) der Clock für PIOB eingeschaltet ist.

In welchem Register muss welches Bit gesetzt sein/werden, damit der Zustand der Tasten über das Pin Data Status Register (PDSR) erfasst werden können?

Aufgabe 3:

Lassen Sie im nächsten Programm zusätzlich die LED DS2 mit ca. 0,5Hz (Zeitschleife programmieren) blinken.

Wie reagieren Ihre Tastendrücke an SW1 und SW2?

Untersuchen Sie die Funktion ihres Programms auch mit verschiedenen Optimierungsstufen.

..

Aufgabe 4:

Schreiben Sie für die Tasten SW1 und SW2 eine passende Interruptserviceroutine. Erklären Sie die Wechsel der ARM-Betriebsmodi.

Wie reagieren nun Ihre Tastendrücke an SW1 und SW2?

Hat das Bedienen der Tasten Einfluss auf die Blinkfrequenz von DS2?

..

Aufgabe 5:

Erstellen Sie zu diesem Termin ein Protokoll mit den Lösungen zu den Aufgaben und Ihren Erkenntnissen. Das Protokoll sollen Sie zum nächsten Termin vorlegen können. Denken Sie daran, dass einige Programmteile nochmals benötigt werden könnten.

h-da / fbi / I-PST Termin2.odt 18.06.2018 gedruckt: 09.02.10 2 / 4

Termin 2

C-Programmierung für eingebettete SystemePointer, Peripherie, PIO, Interrupt

```
Programmgerüstbeispiele:
```

h-da / fbi / I-PST Termin2.odt 18.06.2018 gedruckt: 09.02.10 3 / 4

Termin 2

C-Programmierung für eingebettete SystemePointer, Peripherie, PIO, Interrupt

```
// Loesung zu Termin2
// Aufgabe 4
// Namen: _____; ____
// Matr.: ____; ____

#include "../h/pmc.h"
#include "../h/pio.h"
#include "../h/aic.h"..

void taste_irq_handler (void) __attribute__ ((interrupt));

void taste_irq_handler (void)
{

    return 0;
}
```

h-da / fbi / I-PST Termin2.odt 18.06.2018 gedruckt: 09.02.10 4 / 4