


ST01

Casos extremos, se ejecuta un trace al usuario en PRD (desde la st01) (SIEMPRE validar la cantidad de instanias SAP y en la que prueba)

- Tener el trace en ON
- Asignar al usuario especifico
- Grabar el trace
- Grabar los parametros





Restricciones para grabar registros trace
Nota para trace
TRACE TEST
Nombre fichero nuevo
Automáticamente
Entrada manual
Restricciones generales
Nombre usuario: TEST
Mandante: *
Proc.trabajo:
Transacción:
Dur.(>us):
Ctd.máx.reg.: 10.000
De: 10.09.2026 / 15:29:24
A: 10.09.2026 / 15:55:24
ID trans.:
Registros trace
Verific.autorización
Tod.
Solo err.
Funciones núcleo
Núcleo general
Acceso BD (trace SQL)
Tablas MI trace
Llamadas RFC
Llamadas HTTP
Llamadas APC
Llamadas AMC
Operaciones bloqueo
Pasaporte
ID contxt.global:
ID conexión
Delimitación de tabla (sólo trace SQL + mem.interm.)
D010
D020
Otras tablas


Opciones para evaluación trace
Restricciones generales
Nombre usuario: TEST
Mandante: *
Proc.trabajo:
Transacción:
Dur.(>us):
Ctd.máx.reg.: 10.000
De: 10.09.2026 / 15:29:24
A: 10.09.2026 / 15:55:24
ID trans.:
Registros trace
Verific.autorización
Tod.
Solo err.
Funciones núcleo
Núcleo general
Acceso BD (trace SQL)
Tablas MI trace
Llamadas RFC
Llamadas HTTP
Llamadas APC
Llamadas AMC
Operaciones bloqueo
Pasaporte
ID contxt.global:
ID conexión
Delimitación de tabla (sólo trace SQL + mem.interm.)
D010
D020
Otras tablas
Selección de ficheros
Fich.trace activo
Otro fichero

NUNCA DEJARLO ACTIVO SIEMPRE

CONSULTAR EN CUAL SERVIDOR DE APP ESTA, en la sm51 veo todos y puedo saltar de instancia a instancia.



Apagar el trace

