

Accompagner

Exercice n° 4

Sur l'Ave Maria (*Ellens dritter Gesang*, D 839), de Franz Schubert (1825) — domaine public.

Matériel de l'exercice © 2026 Mario Maurano. Tous droits réservés.

Ce que vous allez faire : recevoir l'Ave Maria tel qu'il arrive d'un fichier MIDI — long, avec quelques valeurs de notes fausses et sans ordre —, le transformer en une partition propre, confier la mélodie de la voix à la **clarinette** et, pour finir, **la jouer vous-même** sur le piano et vous enregistrer.

Combien de temps : environ trois quarts d'heure pour l'édition ; pour la pratique, autant que vous le souhaitez. **Ce qu'il vous faut :** les fichiers `Ejercicio-4_Ave_Maria.mmf` et `AveMaria_Schubert-Piano-Solo.mid`, le **PDF** de la partition, le **COSMIC KEYBOARD** ouvert pour le son, et les Exercices n° 1 à 3 déjà faits.

Si quelque chose se passe mal : le bouton **UNDO** de la barre supérieure annule la dernière étape, et vous pouvez l'utiliser plusieurs fois de suite. Essayez sans crainte.

Cinq mots que vous allez rencontrer

Couplet	chaque tour de la chanson. Schubert en a écrit trois, avec la même musique et des paroles différentes.
Œuvre déployée	les trois couplets écrits l'un après l'autre, mesure par mesure. C'est ainsi qu'elle arrive d'un fichier MIDI : le MIDI ne sait pas ce qu'est une reprise.
Re-value	changer la valeur d'une note (croche → noire) sans changer sa hauteur.
Accolade	le signe courbe qui réunit les deux portées du piano : il indique qu'il s'agit d'un seul instrument.
Instrument transpositeur	un instrument qui s'écrit à une hauteur et sonne à une autre . La clarinette en Si $\flat$ sonne un ton plus bas que ce qui est écrit : pour faire sonner Si $\flat$, on écrit Do.

PREMIÈRE PARTIE — METTRE LA PARTITION EN ORDRE

SUR LES IMAGES : les cercles orange indiquent où regarder ou cliquer.

1 • Ouvrez le fichier et écoutez-le

Ouvrez le SCORE (depuis le COSMIC KEYBOARD) et, dans **MENU FILES** → **IMPORT MMF**, chargez **Ejercicio-4_Ave_Maria.mmf**. Écoutez-le avec la partition PDF devant vous.

Remarquez trois choses : l'œuvre compte **82 mesures** — les trois couplets déployés — ; les trois portées sont **séparées**, sans accolade ; et dans certaines mesures, la main gauche du piano **s'arrête trop tôt**.



2 • Re-value : les notes arrivées trop courtes

La main gauche joue des octaves en **noires** sur les temps 1 et 3 de chaque mesure. Dans **cinq mesures**, ces octaves sont arrivées sous forme d'une **croche** suivie d'un demi-soupir : elles sonnent coupées. Trouvez-les en regardant le PDF.

► **Indice**


► **Solution**

Inutile de les corriger une par une : le Score les corrige toutes d'un coup.

1. Appuyez sur **SELECT** (il devient **■**) et quittez **CURSOR • CH**.
2. Faites glisser sur la main gauche (**CH3 • LH**) dans l'une de ces mesures : une région dorée apparaît.
3. Clic droit à l'intérieur de la région, sur un endroit sans notes : le menu **SELECTION** s'ouvre.
4. Dans **Bars**, tapez **5 → 29** et appuyez sur **Set**. La région devient tout le premier couplet de la main gauche (**CH** reste 3 → 3).
5. Dans le même menu, **Re-value...**.
6. Dans la fenêtre RE-VALUE : **FROM** **1/8** (la croche) → **1/4** (la noire). Laissez les deux boutons de point désactivés.
7. **APPLY**.

Vérification : à côté de **APPLY**, le Score indique « **10 re-valued** » — cinq mesures, deux octaves dans chacune —. Les octaves sont redevenues des noires et les demi-soupirs ont disparu : la noire les absorbe. Écoutez la mesure 10 : elle ne se coupe plus. Appuyez sur **Esc** pour quitter **SELECT**.

Un clic droit sur une note ouvre autre chose — l'éditeur de cette note —. Pour le menu SELECTION, cliquez sur un endroit vide de la région. Et le point de FROM est désactivé au départ : si vous l'activez, le Score cherche des croches *pointées*, n'en trouve aucune et indique « 0 re-valued ».



3 • Les reprises

Les trois couplets sont identiques : il suffit d'en écrire un et de le répéter trois fois. Le couplet va de la **mesure 5** (où la voix entre) à la **mesure 29** (la fin de l'interlude de piano).

1. Bouton **REP** de la barre d'outils : la fenêtre REPEATS s'ouvre.
2. Repeat from bar **5**
3. To bar **29**
4. Times = **3**
5. **CREATE** puis Fermer.

Vérification : à la mesure 5 et à la fin de la mesure 29 apparaissent les signes de reprise (les deux points à côté de la barre de mesure).



4 • Supprimez ce qui est en trop

Les couplets 2 et 3 sont maintenant écrits **deux fois** : une fois par la reprise et une fois déployés ensuite. Ces mesures — **30 à 79**, soit **50** — sont supprimées. Les trois dernières (le *dim.* et l'accord avec le point d'orgue) restent.


1. Placez le curseur jaune sur la **mesure 29**.
2. Bouton **BARS** : la fenêtre BAR STRUCTURE s'ouvre.
3. After M **29** - **50** Bars - **DELETE**
4. **APPLY** puis Fermer.

Vérification : après le signe de reprise de la mesure 29 vient le *dim.*, et la partition se termine à la **mesure 32** avec le point d'orgue. Si vous voyez de nouveau la voix après la mesure 29, quelque chose n'a pas été supprimé : répétez l'étape avec les mesures qui restent.

5 • L'accolade du piano

1. **CHANNELS**
2. Options de groupe (les trois traits horizontaux, à droite)
 - a. BRACE CH 2 & CH 3
 - b. APPLY
 - c. Fermer

Vérification : l'accolade réunit les deux portées du piano ; la voix reste à part.



6 · La mélodie à la clarinette

La mélodie était écrite pour voix de soprano. Ici, c'est une **clarinette** qui va la jouer (la flûte, le hautbois ou la trompette conviennent tout aussi bien, si c'est votre instrument).

1. CHANNELS → INSTRUMENTS
2. Pour le canal 1, choisissez **Clarinet**.
3. Fermer.

Vérification : écoutez le couplet : la mélodie sonne maintenant à la clarinette.




7 • La partie de clarinette en Si $\flat$

Le clarinettiste ne lit pas ce qui sonne : il lit sa partie **un ton plus haut**. Avec la mélodie en Si $\flat$ majeur, la partie de clarinette s'écrit en **Do majeur**.

Le Score l'a déjà fait à l'étape 6 : quand vous avez choisi la clarinette en Si $\flat$, les notes de la portée de clarinette sont passées à leur **son écrit**. Comparez avec la voix du PDF : la mélodie est un ton plus haut.


1. **Pour voir les notes réelles** (ce qui sonne), appuyez sur le bouton **WRITTEN** de la barre : il devient **CONCERT** et la clarinette apparaît de nouveau en Si $\flat$. Appuyez encore une fois pour revenir à la partie écrite.
2. **Si vous voulez la jouer dans une autre tonalité** — plus confortable pour votre instrument ou votre voix —, ouvrez la fenêtre **KEY**, choisissez la nouvelle tonalité sur le cycle des quintes, le champ d'application **All CH** et $\updownarrow$ **Transpose music to key**. Toute la musique se déplace, piano compris.

Ce n'est pas la même chose : WRITTEN / CONCERT ne change que **l'aspect de la clarinette** ; cela ne touche pas au son. **Transpose music to key** change **ce qui sonne** : toute l'œuvre monte ou descend.



8 • La partition terminée

Bouton **PAGE** pour la vue écrite. Comparez-la avec ce que vous avez ouvert à l'étape 1 : de 82 mesures à 32, avec sa reprise, son accolade et la clarinette.



Enregistrez : **MENU FILES** → **EXPORT MMF** .

DEUXIÈME PARTIE — JOUER ET S'ENREGISTRER

9 • Travaillez avec l'accompagnement

Maintenant, la mélodie est à vous. Dans la **CONSOLE**, appuyez sur **M** (mute) sur le canal de la clarinette pour que seul le piano sonne, et jouez la mélodie sur le **Keyboard** pendant que le Score vous accompagne. Le tempo est lent (= 52) : si nécessaire, baissez-le encore avec le **Pulse** jusqu'à ce que cela fonctionne, puis augmentez-le peu à peu.




10 • Emportez l'accompagnement

Vous pouvez emporter l'accompagnement : avec la clarinette sur **M** dans la Console, **MENU FILES** →  **SAVE AS WAV** enregistre le piano dans un fichier audio. Avec lui, vous pouvez travailler **en dehors du programme** — sur votre téléphone, au pupitre, avec votre instrument — ou **le partager** avec la personne qui va jouer avec vous.

Cet accompagnement sonne avec le **Tonal piano** du Score, en accord pythagoricien : chaque note à sa place exacte. Pour comparer, jouez aussi sur **AveMaria Schubert-Piano-Solo.mid**, l'accompagnement seul, dans n'importe quel lecteur : là, le piano sonne en **tempérament égal**, comme un piano ordinaire.

Entendez la différence : jouez la même phrase avec les deux accompagnements. Avec lequel vos notes longues se posent-elles mieux ? Où devez-vous ajuster votre justesse avec l'un et pas avec l'autre ?



11 • Enregistrez-vous

Avant de commencer : ouvrez le **KEYBOARD** (⌘ keyboard, depuis le Score) et la **CONSOLE**. Le microphone et l'enregistrement se trouvent dans le Keyboard : l'autorisation du microphone est demandée par **la fenêtre du Keyboard**, et le WAV se télécharge depuis celle-ci.

Maintenant, l'accompagnement du Score et votre instrument réel — clarinette, flûte, violon ou votre voix — dans un seul enregistrement. Procédez dans cet ordre :

1. **Ne gardez que l'accompagnement.** Dans la **CONSOLE**, **M** sur le canal de la clarinette (ou de la voix).
2. **Réglez le son du piano** sur le **KEYBOARD** : **VOL** pour le volume et **REV** pour la réverbération, jusqu'à ce que vous preniez plaisir à jouer avec lui.
3. **Autorisez le microphone.** La première fois, le navigateur demande si la page peut utiliser le microphone : **Autoriser**. Si vous avez plus d'un microphone, vérifiez que c'est bien le vôtre :

cliquez sur l'icône à gauche de l'adresse du Keyboard et choisissez-le sous **Microphone** ; rechargez ensuite la page.

4. **Réglez votre canal**  **MIC** dans la Console. Jouez fort votre note la plus forte et observez l'indicateur de niveau : montez le fader jusqu'à ce qu'il approche du rouge sans l'atteindre. Si le son est trop sourd, activez **Low cut** ; **Low** et **High** règlent les graves et les aigus, et **Rev** et **Echo** vous placent dans la même salle que le piano. Si vous voulez vous entendre pendant que vous jouez, activez  : il vous demande si votre casque est en place et le vérifie avec un léger tic ; sans casque, il reste désactivé. Le retard est géré par **CAL** (voir plus bas).
5. **Enregistrez.**  **REC** dans la Console lance l'accompagnement et l'enregistrement en même temps.  **STOP** y met fin et enregistre un WAV avec le piano et vous.

Où placer le microphone : près de votre instrument et loin des haut-parleurs. À environ 30–50 cm de la clarinette, orienté entre les clés et le pavillon (pour la voix, 20–30 cm). Les haut-parleurs **derrière** le microphone, avec le piano juste assez fort pour pouvoir jouer avec lui — dans le WAV, le piano entre proprement depuis le Keyboard, à son propre volume. Évitez le microphone intégré de l'ordinateur portable : il se trouve juste à côté de ses haut-parleurs. Le mieux : un **casque** ; le microphone n'entend alors que vous.

Le retard se corrige tout seul : votre son arrive au microphone avec quelques millisecondes de retard. Appuyez une fois sur  **CAL** (calibrer) sur le canal  **MIC** (haut-parleurs allumés) : le Keyboard joue un clic, le microphone l'entend et mesure le retard de votre installation. Lors de l'enregistrement du fichier, le WAV sort déjà aligné.



Félicitations : vous avez mis la partition en ordre et vous l'avez jouée vous-même

Écoutez votre enregistrement avec la partition devant vous. Où vous êtes-vous précipité ? Où avez-vous respiré ? Enregistrez-vous de nouveau dans quelques jours et comparez.

Pour aller plus loin

L'accompagnement est correct, mais plat : chaque note du piano exactement sur la grille, comme une machine. Dans l'**Exercice n° 5 — Donner forme**, vous lui donnez vie : les triolets de la main droite s'entendent par groupes (**INTELLIGENT BEAMS**), chaque groupe respire avec un petit mouvement intérieur (**ASYM AGOG**) et le tempo se pose à la fin du couplet. Ensuite, vous vous enregistrez de nouveau et vous comparez les deux prises.