

Acompañar

Ejercicio nº 4

Sobre el *Ave Maria* (*Ellens dritter Gesang*, D 839), de Franz Schubert (1825) — dominio público.

Material del ejercicio © 2026 Mario Maurano. Todos los derechos reservados.

Qué vas a hacer: recibir el *Ave Maria* tal como llega de un MIDI — largo, con algunas figuras equivocadas y sin ordenar —, dejarlo como una partitura limpia, pasar la melodía de la voz al **clarinete** y, al final, **tocarla tú** encima del piano y grabarte.

Cuánto lleva: unos cuarenta y cinco minutos la edición; la práctica, lo que tú quieras. **Qué**

necesitas: los archivos `Ejercicio-4_Ave_Maria.mmf` y

`AveMaria_Schubert-Piano-Solo.mid`, el **PDF** de la partitura, el **COSMIC KEYBOARD** abierto para el sonido, y haber hecho los Ejercicios nº 1 a 3.

Si algo sale mal: el botón **UNDO** de la barra superior deshace el último paso, y se puede pulsar varias veces seguidas. Prueba sin miedo.

Cinco palabras que van a aparecer

Estrofa	cada vuelta de la canción. Schubert escribió tres, con la misma música y distinta letra.
Obra desplegada	las tres estrofas escritas una detrás de otra, compás por compás. Así llega de un MIDI: el MIDI no sabe lo que es una repetición.
Re-value	cambiar la figura de una nota (corchea → negra) sin cambiar su altura.
Llave	el signo curvo que une los dos pentagramas del piano: dice que son un solo instrumento.
Transpositor	un instrumento que se escribe en una altura y suena en otra . El clarinete en Sib suena un tono más grave de lo que se lee: para que suene Sib, se escribe Do.

PRIMERA PARTE — ORDENAR LA PARTITURA

EN LAS IMÁGENES: los círculos naranjas marcan dónde mirar o hacer clic.

1 • Abre el archivo y escúchalo

Abre el SCORE (desde el COSMIC KEYBOARD) y en **MENU FILES** → **IMPORT MMF** carga **Ejercicio-4_Ave_Maria.mmf**. Escúchalo con la partitura en PDF delante.

Fíjate en tres cosas: la obra tiene **82 compases** — las tres estrofas desplegadas —; los tres pentagramas están **sueltos**, sin llave; y en algunos compases la mano izquierda del piano **se corta antes de tiempo**.



2 • Re-value: las notas que vinieron cortas

La mano izquierda toca octavas en **negra** en los tiempos 1 y 3 de cada compás. En **cinco compases** esas octavas llegaron como **corchea** seguida de un silencio de corchea: suenan cortadas. Encuéntralas mirando el PDF.

► Pista


► Solución

No hace falta arreglarlas una por una: el Score las corrige todas juntas.

1. Pulsa **SELECT** (se pone **■**) y deja **CURSOR • CH**.
2. Arrastra sobre la mano izquierda (**CH3 • LH**) en uno de esos compases: queda una región dorada.
3. Clic derecho **dentro de la región, en un espacio sin notas**: se abre el menú **SELECTION**.
4. En **Bars** escribe **5** → **29** y pulsa **Set**. La región pasa a ser toda la primera estrofa de la mano izquierda (en **CH** queda 3 → 3).
5. En el mismo menú, **Re-value...**.
6. En la ventana RE-VALUE: **FROM** **1/8** (la corchea) → **1/4** (la negra). Deja apagados los dos botones del puntillo.
7. **APPLY**.

Comprueba: junto a APPLY el Score dice «**10 re-valued**» — cinco compases, dos octavas en cada uno —. Las octavas vuelven a ser negras y los silencios de corchea desaparecen: la negra se los come. Escucha el compás 10: ya no se corta. Pulsa **Esc** para salir de SELECT.

El clic derecho sobre una nota abre otra cosa — el editor de esa nota —. Para el menú SELECTION, el clic va en un hueco de la región. Y el puntillo del FROM nace apagado: si lo enciendes, el Score busca corcheas *con puntillo*, no encuentra ninguna y dice «0 re-valued».




3 · Las repeticiones

Las tres estrofas son iguales: basta escribir una y repetirla tres veces. La estrofa va del **compás 5** (donde entra la voz) al **compás 29** (el final del interludio del piano).

1. Botón **REP** de la barra de herramientas: se abre la ventana REPEATS.
2. Repeat from bar **5**
3. To bar **29**
4. Times = **3**
5. **CREATE** y Close.

Comprueba: en el compás 5 y al final del 29 aparecen los signos de repetición (los dos puntos junto a la barra).



4 · Borrar lo que sobra

Ahora las estrofas 2 y 3 están escritas **dos veces**: una por la repetición y otra desplegada después. Esos compases — del **30 al 79**, que son **50** — se borran. Los tres últimos (el *dim.* y el acorde con calderón) se quedan.

1. Coloca el cursor amarillo en el **compás 29**.
2. Botón **BARS**: se abre la ventana BAR STRUCTURE.
3. After M **29** - **50** Bars - **DELETE**
4. **APPLY** y Close.

Comprueba: después del signo de repetición del compás 29 viene el *dim.*, y la partitura termina en el **compás 32** con el calderón. Si ves otra vez la voz después del 29, faltó borrar: repite el paso con los compases que queden.

The screenshot shows a music notation software interface. The top panel displays the score for three staves: CH1 (Soprano), CH2 (RH), and CH3 (LH). The score is in 4/4 time and features a repeat sign at measure 29. The 'BAR STRUCTURE' panel on the right shows 'DELETED' and '50' bars, with 'M29' and 'AFTER' buttons highlighted. The bottom panel shows the score for measures 26 to 31, with a fermata at measure 32.

5 • La llave del piano

1. CHANNELS
2. Group options (las tres líneas horizontales a la derecha)
 - a. BRACE CH 2 & CH 3
 - b. APPLY
 - c. Close

Comprueba: la llave une los dos pentagramas del piano; la voz queda aparte.

The screenshot shows a music notation software interface. The top panel displays the score for three staves: CH1 (Soprano), CH2 (RH), and CH3 (LH). The score is in 4/4 time. The 'CHANNELS (32)?' panel on the right shows 'CH1' (Soprano), 'CH2' (Piano (Grar)), and 'CH3' (Piano (Grar)). The 'GROUPING - CH2?' panel shows 'Set as percussion', 'Own staff', and 'TYPE' set to 'Brace'. The 'WITH' section shows 'CH1', 'CH2 -this-', and 'CH3' selected. The 'APPLY' button is highlighted.

6 • La melodía al clarinete

La melodía era para voz de soprano. Aquí la va a tocar un **clarinete** (sirven igual la flauta, el oboe o la trompeta, si es tu instrumento).

1. CHANNELS → INSTRUMENTS
2. Para el canal 1 elige **Clarinete**.
3. Close.

Comprueba: escucha la estrofa: la melodía ya suena en el clarinete.




7 • La parte del clarinete en Sib

El clarinetista no lee lo que suena: lee su parte **un tono más alta**. Con la melodía en Sib mayor, la parte del clarinete se escribe en **Do mayor**.

Eso ya lo hizo el Score en el paso 6: al elegir el clarinete en Sib, las notas del pentagrama del clarinete pasaron a su **altura escrita**. Compara con la voz del PDF: la melodía está un tono más arriba.


1. **Para ver las notas reales** (lo que suena), pulsa el botón **WRITTEN** de la barra: cambia a **CONCERT** y el clarinete se ve otra vez en Sib. Vuelve a pulsarlo para regresar a la parte escrita.
2. **Si quieres tocarla en otra tonalidad** — más cómoda para tu instrumento o para tu voz —, abre el popup **KEY**, elige la tonalidad nueva en el círculo de quintas, el alcance **A11 CH** y **↑↓ Transpose music to key**. Toda la música se mueve, piano incluido.

No es lo mismo: WRITTEN / CONCERT sólo cambia **cómo se ve** el clarinete; no toca el sonido.
Transpose music to key cambia **lo que suena**: la obra entera sube o baja.



8 · La partitura terminada

Botón **PAGE** para la vista escrita. Compárala con lo que abriste en el paso 1: de 82 compases a 32, con su repetición, su llave y el clarinete.



Guárdala: **MENU FILES** → **EXPORT MMF** .

SEGUNDA PARTE — TOCAR Y GRABARTE

9 · Practica con el acompañamiento

Ahora la melodía la haces tú. En la **CONSOLE**, pulsa **M** (mute) en el canal del clarinete para que suene sólo el piano, y toca la melodía en el **Keyboard** mientras el Score acompaña. El tempo es lento ($\text{♩} = 52$): si hace falta, bájalo más con el **Pulse** hasta que te salga, y súbelo poco a poco.



10 • Acompaña

Puedes llevarte el acompañamiento: con el clarinete en **M** en la Console, **MENU FILES** → **SAVE AS WAV** graba el piano en un archivo de audio. Con él puedes practicar **fuera del programa** — en el teléfono, en el atril, con tu instrumento — o **compartirlo** con quien vaya a tocar contigo.

Ese acompañamiento suena con el **piano Tonal** del Score, en afinación pitagórica: cada nota en su lugar exacto. Para comparar, toca también encima de **AveMaria Schubert-Piano-Solo.mid**, el acompañamiento solo, en cualquier reproductor: ahí el piano suena **temperado**, como un piano normal.

Escucha la diferencia: toca la misma frase con los dos acompañamientos. ¿Con cuál se asientan mejor tus notas largas? ¿Dónde tienes que ajustar la afinación en uno y en el otro no?



11 • Grábate


Antes de empezar: abre el **KEYBOARD** (⌘ keyboard, desde el Score) y la **CONSOLE**. El micrófono y la grabación viven en el Keyboard: el permiso del micrófono lo pide **la ventana del Keyboard**, y el WAV se descarga desde ahí.

Ahora el acompañamiento del Score y tu instrumento de verdad — clarinete, flauta, violín o tu voz — en una sola grabación. Hazlo en este orden:

1. **Deja sólo el acompañamiento.** En la **CONSOLE**, **M** en el canal del clarinete (o de la voz).
2. **Arregla el sonido del piano** en el **KEYBOARD**: **VOL** para el volumen y **REV** para la reverberación, hasta que te guste tocar con él.
3. **Da permiso al micrófono.** La primera vez, el navegador pregunta si la página puede usar el micrófono: **Permitir**. Si tienes más de un micrófono, comprueba que sea el tuyo: haz clic en el ícono a la izquierda de la dirección del Keyboard y, en **Micrófono**, elígelo; después recarga la página.
4. **Ajusta tu canal** 🎤 **MIC** en la Console. Toca fuerte tu nota más fuerte y mira el medidor: sube el fader hasta que se acerque al rojo sin llegar. Si suena con demasiados graves, enciende **Low cut**; **Low** y **High** ajustan graves y agudos, y **Rev** y **Echo** te ponen en la misma sala que el piano. Si quieres oírte mientras tocas, enciende 🎧: pregunta si tienes auriculares y lo comprueba con un tic suave; sin auriculares no se enciende. El retraso lo corrige **CAL** (abajo).
5. **Graba.** ● **REC** en la Console arranca el acompañamiento y la grabación a la vez. ■ **STOP** termina y guarda un WAV con el piano y contigo.

Dónde poner el micrófono: cerca de tu instrumento y lejos de los parlantes. Unos 30–50 cm del clarinete, apuntando entre las llaves y la campana (para la voz, 20–30 cm). Los parlantes, **detrás** del micrófono y con el piano sólo lo justo para tocar con él — en el WAV el piano entra limpio desde el Keyboard, con su propio volumen. Evita el micrófono de la laptop: está pegado a sus parlantes. Lo mejor de todo: **auriculares**; así el micrófono sólo te oye a ti.

El retraso se corrige solo: tu sonido llega al micrófono unas milésimas tarde. Pulsa una vez **CAL** (calibrar) en el canal  MIC (con los parlantes encendidos): el Keyboard toca un clic, el micrófono lo oye y mide el retraso de tu equipo. Al guardar, el WAV sale ya alineado.



Felicitaciones: ordenaste la partitura y la tocaste tú

Escucha tu grabación con la partitura delante. ¿Dónde te adelantaste? ¿Dónde respiraste? Vuelve a grabarte en unos días y compara.

Para ir más lejos

El acompañamiento suena correcto, pero parejo: cada nota del piano en su sitio exacto, como una máquina. En el **Ejercicio nº 5 — Dar forma** le das vida: los tresillos de la mano derecha se oyen agrupados (**INTELLIGENT BEAMS**), cada grupo respira con un pequeño movimiento interior (**ASYM AGOG**) y el tempo se asienta al final de la estrofa. Después te vuelves a grabar y comparas las dos tomas.

