ID	Opis	Prioritetr	Izvor	Kriterij
zahtjeva				Prihvaćenja
FZ-01	Korisnik se može prijaviti na sustav pomoću korisničkog imena i lozinke.	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik može unijeti valjano korisničko ime i lozinku te se uspješno prijaviti u sustav.
FZ-02	Korisnik može koristiti sustav anonimno bez registracije za određene funkcionalnosti.	Srednji	Zahtjev dionika	Anonimni korisnici mogu pristupiti funkcionalnostima kao što su pregled nesreća i sigurnosnih smjernica.
FZ-03	Korisnik može vidjeti sve potvrđene nesreće u svojoj blizini i pregledati detaljne informacije o nesreći.	Visok	Povratne informacije korisnika	Korisnik može pregledati listu nesreća u radijusu od 5 km od svoje lokacije s detaljima o vremenu, mjestu i opisu nesreće.
FZ-04	Korisnik može pristupiti uputama i sigurnosnim smjernicama unutar aplikacije.	Srednji	Dokument zahtjeva	Korisnik može vidjeti sigurnosne upute i smjernice unutar aplikacije, sortirane prema vrsti nesreće.
FZ-05	Korisnik može prijaviti nesreću putem aplikacije.	Visok	Dokument zahtjeva	Korisnik može podnijeti prijavu s detaljima nesreće uključujući lokaciju, vrstu i opis događaja.
FZ-06	Korisnik može priložiti sliku i opis uz prijavu nesreće kako bi poboljšao točnost i detaljnost prijave.	Visok	Povratne informacije korisnika	Korisnik može priložiti do 5 slika uz prijavu te dodati opis nesreće prije slanja prijave.

F7 07	Korisnik dobiva	Visok	Doveration	Varianilanima
FZ-07		VISUK	Povratne	Korisnik prima
	notifikacije o		informacije	notifikaciju u roku
	nesrećama u		korisnika	od 1 minute nakon
	blizini putem			potvrde nesreće u
	SMS-a ili e-			radijusu od 5 km.
	maila.			
FZ-08	Hitna Služba	Visok	Zahtjev	Hitna Služba može
	ima pristup		dionika	pregledati sve
	svim			prijavljene
	prijavljenim			nesreće unutar
	nesrećama.			administrativnog
				panela.
FZ-09	Hitna Služba	Srednji	Dokument	Hitna Služba može
	može dodati		zahtjeva	unositi i ažurirati
	skloništa na			informacije o
	listu prije i			skloništima unutar
	nakon nesreće.			sustava.
FZ-10	Hitna Služba	Srednji	Zahtjev	Hitna Služba može
	može vidjeti	-	dionika	generirati
	statistike			izvještaje na
	događanja			temelju vrste
	nesreća prema			nesreće, lokacije i
	vrsti, lokaciji i			odabranog
	vremenskom			vremenskog
	razdoblju.			razdoblja.
FZ-11	Hitna Služba	Srednji	Dokument	Hitna Služba može
	može predložiti	0.00	zahtjeva	nominirati
	korisnike da			korisnike za
	postanu			ovlaštene uloge
	ovlašteni			unutar
	korisnici.			administrativnog
	KOHSHIGI.			sučelja.
F7 10	Hitna Služba	Srednji	Povratne	Hitna Služba može
FZ-12	može označiti	Sieuriji		Tittia Gtazba iii Gzo
			informacije	mijenjati status
	status nesreće		korisnika	nesreće u sustavu
	kao aktivnu ili			i označiti je kao
	neaktivnu.			"aktivna" ili
	A description	\	7.1	"neaktivna".
FZ-13	Administrator	Visok	Zahtjev	Administrator
	može uklanjati		dionika	može obavljati sve
	korisnike,			administrativne
	dodjeljivati			radnje unutar
	uloge i			korisničkog
	odobravati			panela.
	prijedloge za			
	unaprjeđenje			
	sustava.			
			•	

ID Zahtjeva	Opis	Priortiet
NF-01	Aplikacija mora biti	Visok
	dostupna 99,9% vremena.	
NF-02	Aplikacija mora biti	Visok
	dostupna svim korisnicima	
	u Hrvatskoj.	
NF-03	Aplikacija mora brzo	Visok
	ažurirati prijave nesreća,	
	unutar par sekundi od	
	prijave.	
NF-04	Aplikacija mora podržati	Visok
	istovremeno velik broj	
	korisnika.	
NF-05	Aplikacija mora grupirati	Srednji
	dojave po mjestu nesreće i	
	kategoriji radi	
	preglednosti.	
NF-06	Web sučelje mora biti	Visok
	pregledno i jednostavno za	
	korištenje.	
NF-07	Web sučelje mora biti	Visok
	responzivno na svim	
	uređajima, uključujući	
	stolna računala, tablete i	
	mobilne telefone.	
NF-07	Sustav treba biti oblikovan	Visok
	tako da omogućuje	
	jednostavno održavanje.	
NF-08	Sustav treba imati	Visok
	dovoljnu dokumentaciju.	