











DC1 - htbraz.net (172.16.0.1)

- 0. Adicione uma nova interface de rede pelo Hyper-V
- 1. DNS
- 2. Botão direito em DNS
- 3. Encaminhadores
- 4. htbraz.local → IP 172.16.0.2
- 5. Crie a zona de pesquisa inversa
- zona primaria
- todos os controladores de domínio
- identificação da rede
- permitir atualizações dinamicas

SVR1 – htbraz.local (172.16.0.2)

- 0. Adicione uma nova interface de rede pelo Hyper-V
- 1. DNS
- 2. Botão direito em DNS
- 3. Encaminhadores
- 4. htbraz.net → IP 172.16.40.2
- 5. Crie a zona de pesquisa inversa
- zona primaria
- todos os controladores de domínio
- identificação da rede
- permitir atualizações dinâmicas



SVR1 – htbraz.local (172.16.0.2)

- 4.1. Em DC2 abra o Server Manager e através de Tools clique em Active Directory Domain and Trusts;
- 4.2. Clique sobre o domínio com o botão direito do mouse e em seguida em propriedades;
- 4.3. Clique na abra Trusts;
- 4.4. Clique em New Trust;
- 4.5. Clique em Next;
- 4.6. Nesta segunda tela do assistente digite o domínio que receberá a confiança (em nosso caso é o treinamento.net) e pressione o Next;
- 4.7. Nesta próxima janela escolha a primeira opção (External Trust); pressione o Next;
- 4.8. Escolha a opção Two-way e pressione o Next;

- 4.9. Em Sides of Trust, selecione a primeira opção (This domain only) e pressione o Next;
- 4.10. Slecione agora a primeira opção (Domain-wide authentication) e pressione o Next;
- 4.11. Adicione uma senha para a relação de confiança e pressione o Next (anote essa senha e não a perca. Em nosso exemplo a senha será Pa\$\$w0rd);
- 4.12. Será apresentado um relatório das configurações efetuadas nesta tela. Revise a seleção de itens e se tudo estiver correto pressione o Next;
- 4.13. Em Confirm Outgoing Trust, marque a segunda opção (Yes, confirm the outgoing trust) e pressione o Next;
- 4.14. A próxima tela pede um usuário e senha com permissões necessárias para efetuar a configuração no domínio que receberá a confiança. Como este é apenas um laboratório utilizaremos as credenciais de administrador. Após oferecer o usuário e senha acompanhado do domínio, pressione o Next;
- 4.15. Pressione o Finish e veja que a relação de confiança foi criada com sucesso entre os controladores de domínio. Agora como teste, crie uma pasta e tente permissão a ela com usuários de ambos os domínios.