# Mode opératoire : Comment voir et changer l'écran principal sur Windows

#### 1. Accédez aux paramètres d'affichage :

a. Faites un **clic droit** sur votre bureau (sur un espace vide) et choisissez **Paramètres d'affichage**.



b. Vous pouvez aussi aller dans Paramètres en cliquant sur le bouton
 Démarrer (l'icône Windows en bas à gauche) et en sélectionnant
 Paramètres > Système > Affichage.


#### 2. Identifier vos écrans :

a. Si vous avez plusieurs écrans, vous allez voir un schéma représentant vos écrans. Chaque écran aura un numéro (par exemple, 1 et 2).

## Écran

#### Réorganiser vos affichages

Sélectionnez l'affichage désiré ci-dessous pour en modifier les paramètres. Appuyez de façon prolongée (ou sélectionnez) un affichage, puis faites-le glisser pour le réorganiser.



b. Cliquez sur **Identifier** pour voir quel numéro correspond à chaque écran. Un grand numéro s'affichera brièvement sur chaque écran pour vous indiquer lequel est lequel.



#### 3. Changer l'écran principal :

a. Une fois que vous avez identifié quel écran vous voulez définir comme principal, cliquez sur le numéro de l'écran que vous souhaitez définir comme **écran principal**.



 Faites défiler vers le bas et cochez la case Définir comme écran principal. Cela mettra cet écran comme celui où la barre des tâches et le menu Démarrer seront affichés.

#### 4. Ajuster la disposition des écrans :

- a. Si vos écrans ne sont pas dans la disposition correcte (par exemple, l'écran secondaire est à gauche alors qu'il est physiquement à droite), vous pouvez faire glisser les écrans représentés dans le schéma pour les organiser.
- b. Cliquez et maintenez l'écran, puis faites-le glisser pour ajuster leur position. Cliquez ensuite sur **Appliquer**.

#### 5. Configurer la résolution et l'orientation :

 a. Vous pouvez aussi ajuster la résolution ou l'orientation de chaque écran en utilisant les menus déroulants sous chaque écran dans les paramètres d'affichage.

# Mise à l'échelle et disposition

Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments

100% (recommandé)

Paramètres avancés de mise à l'échelle

Résolution de l'écran

1920 × 1080 (recommandé)

Orientation de l'écran

Paysage

Écrans multiples

# 6. Valider les changements :

Écrans multiples

Étendre ces affichages

a. Une fois que vous avez effectué tous vos ajustements, cliquez sur
 Appliquer pour enregistrer les changements. Si vous êtes satisfait de la configuration, cliquez sur Conserver les modifications.

### Astuce supplémentaire :

• Si vous avez plus de deux écrans ou si l'affichage ne s'ajuste pas comme vous le souhaitez, vérifiez les connexions des câbles