

1. Gestion de Parc & Inventaire (GLPI)



Accès à l'interface

***URL** : Rendez-vous sur <http://votre-ip/glpi> ou votre nom de domaine personnalisé.

***Identifiants de secours** : Pour votre première connexion ou en cas de besoin, utilisez les comptes par défaut suivants qu'il est impératif de changer:

***Administrateur** : [glpi](#) / [glpi](#) ***Technicien** : [tech](#) / [tech](#) ***Utilisateur standard** : [normal](#) / [normal](#)



Maintenance de l'Agent GLPI L'agent permet de remonter automatiquement les informations de votre ordinateur (matériel et logiciels) vers le serveur.

***Forcer un inventaire (PC Windows)** : Si votre matériel ne s'affiche pas, ouvrez PowerShell en administrateur et lancez:

& "C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent.bat" --force ***Vérification locale** : Vous pouvez voir l'état de l'agent sur votre machine à l'adresse : <http://localhost:62354>.

2. Supervision du Réseau (Zabbix)



Consultation des données

***Accès Web** : Connectez-vous sur <http://votre-ip/zabbix>. ***Identifiants par défaut** : [Admin](#) (avec un **A** majuscule) / [zabbix](#).



Correction de l'heure Si les graphiques ne sont pas à l'heure, le fuseau horaire doit être réglé sur [Europe/Paris](#) dans la configuration PHP du serveur ([/etc/php/8.x/apache2/php.ini](#)).

3. Transfert de Fichiers (FTP)



Connexion au serveur (via FileZilla) Pour déposer des documents de manière sécurisée sur le serveur VSFTPD:

1. **Hôte** : L'adresse IP de votre serveur[: 185].
2. **Protocole** : FTP.
3. **Chiffrement** : Choisissez impérativement "**Connexion FTP expli sur TLS**".
4. **Utilisateur** : [monuserftp](#) (ou celui créé par votre administrateur).

4. Stockage de Données (TrueNAS)



Accès aux fichiers partagés Le stockage est configuré pour protéger vos données contre la panne d'un disque (mode "Mirror").

***Sous Windows/Mac** : Vos dossiers sont accessibles via le réseau grâce au service **SMB**.

- **Sécurité (Snapshots)** : Le système utilise des "instantanés". En cas de suppression accidentelle ou d'attaque par ransomware, ces derniers permettent de revenir en arrière.



Alertes et Maintenance

***Alertes** : Le système est configuré pour envoyer des e-mails en cas de défaillance d'un disque. ***Santé des disques** : Des tests **S.M.A.R.T** réguliers sont effectués pour vérifier l'état de santé du matériel.



Consignes de Sécurité Importantes

***Mots de passe** : Il est impératif de changer tous les mots de passe par défaut dès votre première connexion (GLPI, Zabbix, compte root TrueNAS). ***Nettoyage système** : Après l'installation de GLPI, assurez-vous que le fichier `install.php` a bien été supprimé du serveur pour éviter toute faille de sécurité.
