



	Tabela Cliente						
Atributo	Chave/Tipo	Domínio	Tamanho	Descrição			
IdCliente	INTEGER	Р		Cave Primária: Atributo autoincremental(+1), que indentifica o cliente da concecionária			
Nome	VARCHAR	N/N	30	Nome completo do cliente			
Morada	VARCHAR	N/N	100	Endereco completo do cliente			
Telefone	INTEGER	N/N		Telefone completo do cliente, incluido DDD e o 9			

Tabela Veiculo						
Atributo	Chave/Tipo	Domínio	Tamanho	Descrição		
IdVeiculo	INTEGER	Р		Cave Primária: Atributo autoincremental(+1), que indentifica o cliente da concecionária		
DtAdquirido	DATE	N/N		Data completa em que o veiculo foi adquirido		
Placa	VARCHAR	N/N	7	Numero completo da placa do veiculo com ou sem as letras		
IdCliente_FK	INTEGER	F		Chave Estrangeira: Informa o código que faz referência à chave primária da tabela Cliente		

	Tabela Reparo						
Atributo	Chave/Tipo	Domínio	Tamanho	Descrição			
IdReparo	INTEGER	Р		Cave Primária: Atributo autoincremental(+1), que indentifica o cliente da concecionária			
DtEfetuada	DATE	N/N		Data completa em que o reparo do veiculo foi efetuado			
Tempo	TIME	N/N		Tempo total de duração do reparo do veiculo			
Custo	DECIMAL	N/N	7,2	Custo do total do reparo do veiculo			
IdVeiculo_FK	INTEGER	F		Chave Estrangeira: Informa o código que faz referência à chave primária da tabela Veiculo			
IdCliente_FK	INTEGER	F		Chave Estrangeira: Informa o código que faz referência à chave primária da tabela Cliente			

Tabela Usa							
Atributo	Chave/Tipo	Domínio	Tamanho	Descrição			
IdReparo_FK	INTEGER	F		Chave Estrangeira: Informa o código que faz referência à chave primária da tabela Reparo			
IdPeca_FK	INTEGER	F		Chave Estrangeira: Informa o código que faz referência à chave primária da tabela Peca			

Tabela Pecas						
Atributo	Chave/Tipo	Domínio	Tamanho	Descrição		
IdPeca	INTEGER	Р		Cave Primária: Atributo autoincremental(+1), que indentifica o cliente da concecionária		
Designacao	VARCHAR	N/N	100	A que tipo de reparo a peca é designada		
Custo_Und	DECIMAL	N/N	6,2	Custo unitário das pecas		
Estoque	INTEGER	N/N		Quantidade de pecas armazenadas		

Tabela Designado						
Atributo	Chave/Tipo	Domínio	Tamanho	Descrição		
IdFuncionario_FK	INTEGER	F		Chave Estrangeira: Informa o código que faz referência à chave primária da tabela Funcionario		
IdReparo_FK	INTEGER	F		Chave Estrangeira: Informa o código que faz referência à chave primária da tabela Reparo		

Tabela Funcionario						
Atributo	Chave/Tipo	Domínio	Tamanho	Descrição		
IdFuncionario	INTEGER	Р		Cave Primária: Atributo autoincremental(+1), que indentifica o cliente da concecionária		
Nome	VARCHAR	N/N	30	Nome completo do funcionario		
Morada	VARCHAR	N/N	100	Endereco completo do funcionario		
Telefone	INTEGER	N/N		Telefone completo do funcionario, incluido DDD e o 9		
IdCategoria_FK	INTEGER	F		Chave Estrangeira: Informa o código que faz referência à chave primária da tabela Categoria		

Tabela Categoria							
Atributo	Chave/Tipo	Domínio	Tamanho	Descrição			
IdCategoria	INTEGER	Р		Cave Primária: Atributo autoincremental(+1), que indentifica o cliente da concecionária			
Nome	VARCHAR	N/N	30	Nome completo da categoria			