EPAM University Programs

DevOps external course

Module 2 Virtualization and Cloud Basic

TASK 2.4

Работа с lxc в Ubuntu

Documentation - https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/lxd.html

https://linuxcontainers.org/lxd/getting-started-cli/

1. Установить lxc



2. Запустить lxc launch для любой из версий Убунту


root@mini-pc: ~
root@mini-pc:~# lxd init
Would you like to use LXD clustering? (yes/no) [default=no]:
Do you want to configure a new storage pool? (yes/no) [default=yes]:
Name of the new storage pool [default=default]:
Name of the storage backend to use (btrfs, dir, lvm) [default=btrfs]:
Create a new BTRFS pool? (yes/no) [default=yes]:
Would you like to use an existing block device? (yes/no) [default=no]:
Size in GB of the new loop device (1GB minimum) [default=15GB]: 10GB
Would you like to connect to a MAAS server? (yes/no) [default=no]:
Would you like to create a new local network bridge? (yes/no) [default=yes]:
What should the new bridge be called? [default=lxdbr0]:
What IPv4 address should be used? (CIDR subnet notation, "auto" or "none") [default=auto]:
What IPv6 address should be used? (CIDR subnet notation, "auto" or "none") [default=auto]: none
Would you like LXD to be available over the network? (yes/no) [default=no]: yes
Address to bind LXD to (not including port) [default=all]:
Port to bind LXD to [default=8443]:
Trust password for new clients:
Again:
Would you like stale cached images to be updated automatically? (yes/no) [default=yes]
Would you like a YAML "lxd init" preseed to be printed? (yes/no) [default=no]:
root@mini-pc:~#
root@mini-pc: ~
Create and start containers from images
Usage:
lxc launch [<remote>:]<image> [<remote>:][<name>] [flags]
Examples:
lxc launch ubuntu:16.04 u1
Flags:
-c, --config Config key/value to apply to the new container
-e, --ephemeral Ephemeral container
-n, --network Network name
--no-profiles Create the container with no profiles applied
-p, --profile Profile to apply to the new container
-s, --storage Storage pool name
--target Cluster member name
-t, --type Instance type
Global Flags:
--debug Show all debug messages
--force-local Force using the local unix socket
-h, --help Print help
-v, --verbose Show all information messages
--version Print version number
Error: Invalid number of arguments
root@mini-pc:~# lxc launch ubuntu:lts fill_lxc
Creating fill_lxc
Error: Failed container creation: Container name isn't a valid hostname
root@mini-pc:~# lxc launch ubuntu:lts fill-lxc
Creating fill-lxc
Starting fill-lxc
root@mini-pc:~#

3. По окончании загрузки убедиться, что машина стартовала lxc list



4. Зайдите в контейнер с командной строкой bash /bin/bash



5. Запустите обновление apt-get update



6. Установите (apt-get install) любую программу в контейнер. Например mc. Проверьте работоспособность



7. Загрузите в контейнер файл



и скачайте с контейнера другой файл



Stop LXC container



Работа с Docker в Ubuntu

Documentation - https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-ubuntu-18-04

https://docs.docker.com

1. Установить docker



2. Запустить поиск сконфигурированных решений для “ubuntu”



3. Скачать любой из образов на локальную машину.



4. Запустить команду просмотра загруженных на компьютер образов.



5. Запустите обновление apt-get update (screenshot)



6. Установите (apt-get install) любую программу в контейнер. Например mc. Проверьте работоспособность



7. Загрузите в контейнер файл и скачайте с контейнера другой файл

add shared folder to container ubuntu “docker run -it -v /home/fill/tmp:/opt ubuntu”

HOST putty screenshot:



Ubuntu container Screenshot:



.

8. Прочитать документацию и кратко описать основные 7 команд Dockerfile

Команда **FROM** — данную команду можно назвать одной из самых необходимых при создании Докерфайла. Она определяет базовый образ для начала процесса построения контейнера. Это может быть любой образ, в том числе и созданные вами до этого. Если указанный вами образ не найден на хосте, Докер попытается найти и скачать его. Данная команда в Докерфайле всегда должна быть указана первой

Команда **MAINTAINER** — данная команда не является исполняемой, и просто определяет значение поля автора образа. Лучше всего ее указывать сразу после команды FROM.

Команда **ADD** — данная команда берет два аргумента, путь откуда скопировать файл и путь куда скопировать файлы в собственную файловую систему контейнера. Если же source путем является **URL** (т.е адрес веб-страницы) — то вся страница будет скачена и помещена в контейнер.

Команда **VOLUME** — данная команда используется для организации доступа вашего контейнера к директории на хосте (тоже самое, что и монтирование директории)

Команда **RUN** - является основной командой для исполнения команд при написании Докерфайла. Она берет команду как аргумент и запускает ее из образа. В отличие от CMD данная команда используется для построения образа (можно запустить несколько RUN подряд, в отличие от CMD)

Команда **ENV** используется для установки переменных среды (одной или многих). Данные переменные выглядят следующим образом «ключ = значение» и они доступны внутри контейнера скриптам и различным приложениям. Данный функционал Докера, по сути, очень сильно увеличивает гибкость в плане различных сценариев запуска приложений.

Команда **WORKDIR** указывает директорию, из которой будет выполняться команда CMD.

Команда **CMD** — похожая на команду RUN, используется для выполнения определенных программ, но, в отличие от RUN данная команда обычно применяется для запуска/инициации приложений или команд уже после их установки с помощью RUN в момент построения контейнера.

Работа с Kubernetes в Ubuntu

https://ubuntu.com/kubernetes/install ; https://microk8s.io/docs/

1. Установить microk8s



2. Проверьте статус



и команды менеджера кластера



.

3. Просмотрите установленные в докере образы; заверните один из них в образ *.tar (https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/save/)



4. Импортируйте образ в Kubernetes

```
root@mini-pc: /home/fill
root@mini-pc:/home/fill# microk8s ctr image import /home/fill/docker_ubuntu.tar
unpacking docker.io/library/ubuntu:latest (sha256:6867deccdd432c925dfcf1f265443d878079f790f34bfa428116e955328cd9dc)...do
ne
root@mini-pc:/home/fill# microk8s ctr images ls
REF                                                                 TYPE                                                DIGES
T                                                                                                   SIZE     PLATFORMS   LABELS
docker.io/library/ubuntu:latest                                     application/vnd.oci.image.manifest.v1+json sha25
6:6867deccdd432c925dfcf1f265443d878079f790f34bfa428116e955328cd9dc 63.5 MiB linux/amd64 io.cri-containerd.image=managed
sha256:4e5021d210f65ebe915670c7089120120bc0a303b90208592851708c1b8c04bd application/vnd.oci.image.manifest.v1+json sha25
6:6867deccdd432c925dfcf1f265443d878079f790f34bfa428116e955328cd9dc 63.5 MiB linux/amd64 io.cri-containerd.image=managed
root@mini-pc:/home/fill#
```

5. Запустите образ и убедитесь, что он работает.

First of all check how it works with basic pods following that manual:
https://kubernetes.io/docs/tasks/debug-application-cluster/get-shell-running-container/

```
root@mini-pc: /home/fill
root@mini-pc:/home/fill# microk8s.kubectl apply -f https://k8s.io/examples/application/shell-demo.yaml
pod/shell-demo created
root@mini-pc:/home/fill# microk8s  ctr images list
REF                                                                                                                 TYPE
                                                                                                    SIZE      PLATFORMS

docker.io/library/nginx:latest                                                                                      application/v
b7cd19f3848c7b611043f82ae4be3781cb00105a1d593d7e6286b596 48.7 MiB  linux/386,linux/amd64,linux/arm/v7,linux/a
naged
docker.io/library/nginx@sha256:282530fcb7cd19f3848c7b611043f82ae4be3781cb00105a1d593d7e6286b596 application/v
b7cd19f3848c7b611043f82ae4be3781cb00105a1d593d7e6286b596 48.7 MiB  linux/386,linux/amd64,linux/arm/v7,linux/a
naged
docker.io/library/ubuntu:latest                                                                                     application/v
dd432c925dfcf1f265443d878079f790f34bfa428116e955328cd9dc 63.5 MiB  linux/amd64
naged
k8s.gcr.io/pause:3.1                                                                                                application/v
9d84a252e53bff71a4407a5686c46983a2c2eeed83929b888179acea 309.7 KiB linux/amd64,linux/arm,linux/arm64,linux/pp
naged
k8s.gcr.io/pause@sha256:f78411e19d84a252e53bff71a4407a5686c46983a2c2eeed83929b888179acea        application/v
9d84a252e53bff71a4407a5686c46983a2c2eeed83929b888179acea 309.7 KiB linux/amd64,linux/arm,linux/arm64,linux/pp
naged
sha256:4e5021d210f65ebe915670c7089120120bc0a303b90208592851708c1b8c04bd                                             application/v
dd432c925dfcf1f265443d878079f790f34bfa428116e955328cd9dc 63.5 MiB  linux/amd64
naged
sha256:da86e6ba6ca197bf6bc5e9d900febd906b133eaa4750e6bed647b0fbe50ed43e                                             application/v
9d84a252e53bff71a4407a5686c46983a2c2eeed83929b888179acea 309.7 KiB linux/amd64,linux/arm,linux/arm64,linux/pp
naged
sha256:ed21b7a8aee9cc677df6d7f38a641fa0e3c05f65592c592c9f28c42b3dd89291                                             application/v
b7cd19f3848c7b611043f82ae4be3781cb00105a1d593d7e6286b596 48.7 MiB  linux/386,linux/amd64,linux/arm/v7,linux/a
naged
root@mini-pc:/home/fill# microk8s.kubectl get pods
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
shell-demo   1/1     Running   0          28s
root@mini-pc:/home/fill#
```

Connect to pod shell-demo



Try to run pod from imported docker image and received an error during startup of pod docker-ubuntu: