


Eficafix S.L.

Instalación de Windows 11

Proyecto intermodular 1º ASIR. Integrantes: Ismael Medardo Torres,
Noa Maximilian Tóth-Égető. Módulo: Implantación de Sistemas


1. Configuración inicial de la instalación

Cuando instalamos Windows 11, primero tenemos que configurar todo lo inicial como el idioma y el teclado.




1.1 Instalar

A este paso, nos pregunta el instalador si queremos instalar windows 11 o reparar el equipo. Como nos advierte, todo lo que está instalado en la máquina se elimina cuando instalamos Windows 11, así que si tienes algo en el disco vale la pena hacer una copia antes de instalar. En este caso, es un equipo nuevo y solo aceptamos y damos a siguiente.




1.2 Clave de producto

Nos pide un clave de producto. No lo tenemos, así que damos a la opción “No tengo clave de producto”.




1.3 Seleccionar imagen

Como vamos a meter la máquina en un active directory, y estamos en un entorno profesional, nos toca instalar Windows 11 pro. Después de este paso, el instalador nos pide aceptar una licencia y lo tenemos que aceptar para usar el sistema operativo.




Ubicación de la instalación

Aquí se puede confundir un poco, pero para el caso que tenemos es bastante sencillo ya que no tenemos muchas opciones. Se pueden crear particiones aquí si quieres hacer un dual boot o tener un espacio del disco duro que no tiene nada que ver con el sistema operativo en caso de fallos, pero a nosotros no nos interesa y vamos a dar a siguiente. Después, nos pregunta el instalador si queremos instalar Windows 11 o salir del instalador, y por supuesto lo queremos instalar y damos a ese botón. Toca esperar un rato después. La instalación puede tardar mucho tiempo.



Fallo + resolución


Se me pilló la maquina en pantalla negra un momento, pero la he apagado a la bestia y ahora se comporta bien.



2. Configuración de entorno


Después de la primera fase de la instalación, nos toca configurar el entorno. Escogemos las opciones que son relevantes a nuestra empresa y pasemos.

Nos pregunta por país, idioma, y teclado.



2.1 Actualización automática


Cuando se instala Windows 11, el sistema operativo comprueba actualizaciones de manera automática y los instala, pero no de todo. Todavía hay que buscar actualizaciones después de la instalación. Esto necesita de conexión a internet, y si el equipo no está conectado al internet, no nos deja seguir con la instalación.



2.2 Nombre del equipo


Ponemos un nombre para el equipo y seguimos. Esto es útil para identificarla en la red y conectarla al directorio activo.

Como pone aquí, el dispositivo se reinicia después de asignar el nombre.




3. Configuración del dispositivo

Vamos a elegir configurar el ordenador para uso profesional, ya que estamos en un entorno profesional y vamos a poner un usuario genérico para la máquina y después conectarlo al directorio activo para manejarlo desde ahí.




3.1 Crear un usuario local

Para crear un usuario local, hay que darle a opciones de inicio de sesión y después unirse a un dominio cuando ya pasa a la siguiente pantalla. A partir de ese momento, es sencillo y lo configuras como siempre.



3.1.1 Crear un usuario local

Ponemos el nombre, damos a siguiente y ponemos la contraseña. En el caso de nuestra empresa, como ya he mencionado antes, ponemos un usuario y una contraseña genérica como vamos a conectar la máquina al directorio activo después. (Fix123!) Y las preguntas de seguridad, “A”.



¿Quién va a usar este equipo?

Usarás este nombre para iniciar sesión en el dispositivo.

Escriba su nombre

Usuario

O, incluso mejor, usa una cuenta en línea

¿Es esta cuenta para un niño o adolescente?


Si es así, considera la posibilidad de iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Cuando los miembros más jóvenes de la familia inicien sesión con una cuenta de Microsoft, tendrán la protección de privacidad apropiada para su edad. Los padres y tutores también pueden configurar un grupo familiar con Protección infantil de Microsoft.

Más información

Siguiente

3.2 Privacidad y actualizaciones


Nos aparecen algunas opciones de si queremos que microsoft puede ver nuestros datos o no, y para pasarlo rápido damos a enter repetidamente hasta que lo pasamos. Después, empieza a actualizar de forma automática:



3.3 Instalación completa

Después de actualizar todo, la máquina se reinicia y podemos iniciar la sesión con el usuario que creamos anteriormente.


Al primer inicio de sesión de cada usuario, Windows tiene que configurar cosas y tarda un tiempo.



4. Configuración inicial - actualizaciones



Lo primero que hacemos es descargar las últimas actualizaciones y cambiar la hora.

Cuando hemos entrado en la configuración, vimos que windows ya estaba actualizando sin que habíamos tocado nada. Pero después de la primera actualización, tocaba poner “descargar e instalar todo” para completarlo.




4.1 Zona horaria

Para cambiar la zona horaria a la de España (península), lo primero que hemos hecho es entrar en hora e idioma, y después como se observa en la primera captura, vimos que la zona horaria estaba puesta para EEUU. Con dar clic en zona horaria, entramos en fecha y hora y podemos cambiar la zona horaria a “UTC+1 Madrid”.




4.2 Activar Windows

En este paso, lo que hemos hecho es primero, entrar en el símbolo del sistema con permisos de administrador. Esto es necesario para ejecutar los comandos que nos dejan activar la licencia de Windows 11 pro.



4.2.1 Comandos

```
slmgr /ipk  
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX  
  
slmgr /skms kms.digiboy.ir  
  
slmgr /ato
```



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Administrador: Símbolo del sistema". The command history is as follows:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]  
Copyright (c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
C:\Windows\System32>slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX  
C:\Windows\System32>slmgr /skms kms.digiboy.ir  
C:\Windows\System32>slmgr /ato  
C:\Windows\System32>
```


Overlaid on the bottom right of the Command Prompt is a "Windows Script Host" dialog box. It contains the following text:

Activando Windows(R), Professional edition
(2de67392-b7a7-462a-b1ca-108dd189f588) ...
El producto se activó correctamente.

At the bottom right of the dialog box is an "Aceptar" button.


4.3 Unirse a dominio

Lo primero que tenemos que hacer para unirnos al dominio de active directory es entrar en el panel del control e ir a sistema y seguridad. En realidad hay dos métodos, pero vamos a ir con el método de panel de control.




4.3.1 Seguir

Al siguiente paso, vamos a ir a sistema, y nos lleva a este parte de la configuración donde nos pone dominio o grupo de trabajo. Ahí damos clic para unirnos al dominio.




4.3.2 – fallo accidental

Para esto, primero damos un botón para cambiar el dominio o nombre de equipo y nos sale la caja que está a la izquierda. Como no teníamos el DNS configurado en la máquina, nos ha saltado un error, ya que la máquina no llegaba a conectarse con el dominio. Después lo hemos resuelto.



4.3.3 Configurar DNS para poder meterse en el dominio

Para este paso, lo que hicimos fue entrar en el apartado de red e internet dentro de la configuración de windows, e irnos a ethernet.



4.3.3 Configurar DNS

Dentro del apartado de Ethernet en la que entramos en el dispositivo anterior, hay un apartado para configurar el DNS. Para poder configurarlo, primero hay que habilitar la configuración manual, y como estamos usando IPv4, lo activamos. Después, ponemos el DNS de nuestro servidor (en mi caso 192.168.103.8), y un DNS alternativo por si acaso. Nosotros hemos puesto 8.8.8.8, que es el DNS de google.

Editar la configuración DNS

Manual

IPv4

☒ Activado

DNS preferido

192.168.103.8

DNS a través de HTTPS

Desactivado

DNS alternativo

8.8.8.8

DNS a través de HTTPS

Desactivado

IPv6

Guardar Cancelar

4.4 Comprobación de conexión

Para verificar que la conexión va bien a nuestro servidor DNS, primero hemos comprobado la dirección IP de la propia máquina, y después hemos lanzado un ping hacia el servidor DNS. Como nos ha llegado bien, sabemos que la conexión está bien.

```
C:\Users\Usuario>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::76d6:bdab:34d3:8cf3%7
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.103.9
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.103.1

C:\Users\Usuario>ping 192.168.103.8


Haciendo ping a 192.168.103.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.103.8: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.103.8: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.103.8: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.103.8: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.103.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms

C:\Users\Usuario>
```


4.5 Unirse al dominio (de verdad)

Ahora, cuando hemos hecho toda la configuración de DNS, podemos unir la máquina al dominio exitosamente. Nos pide un usuario y una contraseña, lo cual ponemos, después nos da un mensaje de confirmación y nos dice que tenemos que reiniciar la máquina para aplicar los cambios. Así que reiniciamos la máquina.



5. Usuarios en el dominio

Para comprobar que todo funciona correctamente, tenemos que iniciar sesión con un usuario. Hemos configurado dos usuarios del dominio, uno con permisos de administrador y otro sin permisos de administrador. Este usuario (NOA) tiene permisos de administrador y hemos iniciado la sesión con éxito.



5.1 Permisos de usuarios

Con el usuario de asistente, que no tiene permisos de administrador, hemos intentado cambiar el nombre del ordenador, y efectivamente nos pide el usuario y la contraseña de un usuario con permisos de administrador.

