Guía: Acceder a sitios NGINX y Apache desde otra máquina virtual Ubuntu Desktop

Supongamos que tienes una máquina virtual con Ubuntu Server con NGINX y otra con Apache, y quieres acceder desde una VM Ubuntu Desktop.

---

1. Configurar la red de las máquinas virtuales

En **VirtualBox**: 1. Selecciona cada VM (Servidor y Desktop). 2. Ve a **Configuración > Red**. 3. Cambia a **Adaptador puente** o **Red interna** para que ambas VMs estén en la misma red local.

> **Recomendación:** El adaptador puente permite que tu VM Ubuntu Desktop y la VM Server obtengan IPs en la misma subred que tu PC host.

---

2. Obtener la IP de las VMs Server

En cada servidor (NGINX o Apache) ejecuta:

```
ip a
```

Busca la IP de la interfaz de red (por ejemplo, `192.168.1.101`).

---

3. Configurar hosts en Ubuntu Desktop (solo local)

Edita el archivo `/etc/hosts` en Ubuntu Desktop:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Agrega las entradas para los sitios:

```
192.168.1.101 misitio_nginx.local
192.168.1.102 misitio_apache.local
```

- `192.168.1.101` → IP de la VM con NGINX
- `192.168.1.102` → IP de la VM con Apache

---

4. Probar acceso desde Ubuntu Desktop

Abre un navegador y prueba:

- NGINX: `http://misitio_nginx.local`

- Apache: `http://misitio_apache.local`

Si la configuración de red y los VirtualHosts están correctos, deberías ver las páginas de prueba.

---

5. Notas adicionales

- Asegúrate de que los **firewalls** de las VMs Server permitan tráfico HTTP/HTTPS:

```
sudo ufw allow 'Nginx Full'   # Para NGINX
sudo ufw allow 'Apache Full'   # Para Apache
```

- Con adaptador NAT, necesitarías configurar **reenvío de puertos** en VirtualBox para acceder desde otra VM o desde el host.

- Para múltiples sitios, simplemente agrega más entradas en `/etc/hosts` y VirtualHosts en cada servidor.

Ahora tu Ubuntu Desktop puede acceder a ambos servidores web en la red local de la VM.