

TEST DMZ sur un PC Portable

- Je reçois une IP automatique

```
C:\WINDOWS\system32\CMD
Carte inconnue Connexion au réseau local :

Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet 3 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ae03:9bdd:c8be:25bf%19
Adresse IPv4. . . . . : 10.0.11.10
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.11.254
```

- ET je ping bien la passerelle

```
C:\Users\admin>ping 10.0.11.254

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.11.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.11.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.0.11.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.0.11.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.0.11.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.0.11.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\admin>
```

- Là j'arrivais à pinger mon LAN en étant dans la DMZ

```
C:\Users\admin>ping 10.0.1.23

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.1.23 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.1.23 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 10.0.1.23 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.0.1.23 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 10.0.1.23 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.1.23:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```


- Après avoir mis la règle je n'arrive plus à ping mon LAN dans la DMZ

```
C:\Users\admin>ping 10.0.1.23

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.1.23 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.0.1.23:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

Installation du Nsclient



Je me suis l'IP de mon Nagios

NSClient++ (x64) X

NSClient++ Configuration

Allowed hosts: 10.0.1.55

Password: 7gqVM7oTX03Fcd91

Modules to load:

- ☒ Enable common check plugins
- ☐ Enable nsclient server (check_nt)
- ☒ Enable NRPE server (check_nrpe)
 - ☐ Insecure mode (Use allowed hosts for authentication)
 - ☒ Secure (Use certificates for authentication)
- ☐ Enable NSCA client
- ☒ Enable Web server

Back Next Cancel

NSClient++ (x64) X

NSClient++ Configuration

Allowed hosts: 10.0.1.55

Password:

Modules to load:

- ☒ Enable common check plugins
- ☒ Enable nsclient server (check_nt)
- ☒ Enable NRPE server (check_nrpe)
 - ☒ Insecure mode (Use allowed hosts for authentication)
 - ☐ Secure (Use certificates for authentication)
- ☐ Enable NSCA client
- ☒ Enable Web server

Back Next Cancel

