


DNS sous Windows server


1 - Ajout du rôle DNS

Puis dans le gestionnaire de DNS – outils/DNS


fixer votre adresse IP (ce qui fait sur un serveur en général)




- * Enfin, vous allez vous assurer que le rôle DNS est correctement configuré. Dans le gestionnaire DNS,
- * avec un clic droit sur le nom du serveur, choisissez “propriétés”



- * Configuration zone direct



* des petits réseaux donc faites le choix « créer une zone de recherche directe (recommandé pour les petits réseaux)





Nom de la zone

Quel est le nom de la nouvelle zone ?



Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle zone



Nom de la zone

Quel est le nom de la nouvelle zone ?



Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :

< Précédent

Suivant >

Annuler

Mise à niveau dynamique

Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.



Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.

Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☐ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)

Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées

Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.



Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☒ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques

Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Redirecteurs

Les redirecteurs sont des serveurs DNS vers lesquels ce serveur envoie les requêtes auxquelles il ne peut pas répondre.



Ce serveur DNS doit-il rediriger des requêtes ?

☐ Oui, il doit rediriger les requêtes vers les serveurs DNS ayant les adresses IP suivantes :

Adresse IP	Nom de domaine co...	Validé
<Cliquez ici pour ...		

Supprimer

Monter

Descendre

☒ Non, il ne doit pas rediriger les requêtes

Si ce serveur n'est pas configuré pour utiliser des redirecteurs, il peut toujours résoudre des noms en utilisant des serveurs de noms racines.

< Précédent

Suivant >

Annuler



Fin de l'Assistant Configuration d'un serveur DNS

Vous avez terminé l'Assistant Configuration d'un serveur DNS avec succès. Lorsque vous cliquerez sur Terminer, les paramètres suivants seront sauvegardés.

Paramètres :

Serveur DNS à configurer : princesse.pasteur.local
 Zone de recherche directe à créer : novatrice1.fr



Configurez les hôtes qui utiliseront ce serveur DNS pour pointer vers ce serveur DNS pour la résolution des noms, puis vérifiez la résolution des noms à l'aide de nslookup. Si vous avez ajouté une nouvelle zone principale, ajoutez-lui des enregistrements de ressources pour les hôtes dont les noms doivent être résolus par ce serveur DNS.

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

< Précédent
Terminer
Annuler



DNS	Nom	Type	Données	Horodateur
▼ princesse.pasteur.local	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], princesse.pasteur.local...	statique
▼ Zones de recherche directes	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	princesse.pasteur.local.	statique
> _msdcs.pasteur.local				
novatrice1.fr				



* Création de zone inverse

- DNS
 - princesse.pasteur.local
 - Zones de recherche directes
 - Zones de recherche inversée**
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels

Assistant Nouvelle zone

Bienvenue !

Cet Assistant vous permet de créer une nouvelle zone pour le serveur DNS.

Une zone traduit les noms DNS en données relatives, telles que des adresses IP ou des services réseau.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

10 . 0 . 1 | .



L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

1.0.10.in-addr.arpa

< Précédent **Suivant >** Annuler



Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 10 . 0 . 1 . 23

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 10 . 0 . 1 . 254

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 10 . 0 . 1 . 23

Serveur DNS auxiliaire : 172 . 27 . 0 . 248

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

* TEST AVEC UN CLIENT

Modifier le fichier Hosts qui est dans C:windows/system32/etc

hosts

Fichier Modifier Affichage H1 ≡ B I ↺ Aa

Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.

This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
entry should be kept on an individual line. The IP address should
be placed in the first column followed by the corresponding host name.
The IP address and the host name should be separated by at least one
space.

Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

For example:


102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
38.25.63.10 x.acme.com # x client host

10.0.1.23 www.novaticel.fr
10.0.1.23 www.pasteur.local


localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost

Ln 20, Col 28 54 de 859 caractères Texte brut 100% Windows (CRLF) UTF-8

Modifie la carte Réseau du Client



Ici on voit bien que pour modifier la carte Réseau il faut un accès Administrateur



```
PS C:\Users\mtallard> nslookup intranet1.pasteur.local
Serveur : intranet.novaticel.fr
Address: 10.0.1.23

Nom : intranet1.pasteur.local
Address: 10.0.1.23

PS C:\Users\mtallard> nslookup intranet.novaticel.fr
Serveur : intranet1.pasteur.local
Address: 10.0.1.23

Nom : intranet.novaticel.fr
Address: 10.0.1.23
```

