

# 文档管理-文档库

#### 文档管理-文档库



## 文档管理-文档库-添加文档



- 添加文档:点击后出现文档添加界面,详见"文档管理-文档库-添加文档"功能描述。
- 2)类型筛选:支持根据文档类型筛选文档内容,最多支持3级筛选,筛选需要逐级对应。

巡检记录 > 故障报告 >

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX XXX

例如:一级菜单(试验、巡检记录、故障报告等)

二级菜单(试验对应——电气、机械、气体、温度等)

三级菜单(机械对应——震动、无损探伤、动平衡等)

文档搜索具体操作:

- 1) 支持按照标题关键字进行搜索
- 2) 支持检索查询word, PDF中的报告关键字信息
- 3 文档库主要字段信息如下:

字段	描述	限制	是否必填
ID	文档的唯一标识,系统自动生成,不可编辑	无	是
文档名称	用户上传文档时输入的名称,支持编辑	50字内	是
文档描述	用户上传文档时输入的描述,支持编辑	100字内	是
文档类型	用户上传文档时选择的文档类型,支持编辑	无	是
最新版本	展示最新版本的信息,版本号生成规则如下: V+上传时间+上传次数,例如: V20190615001 1) 上传时间: 精确到日期即可 2) 上传次数: 同一文档第几次上传,预留3位	无	是
添加用户	文档上传的用户,系统自动记录,不可编辑	无	是
添加时间	文档首次添加的时间,系统自动记录,不可编辑 列表默认按照文件添加时间降序排列,最新的在最前面	无	是

4 文档库操作说明如下:


【下载】点击后进行文件打包下载操作。

【重新上传】点击后出现重新上传界面,详见"文档管理-文档库-重新上传"功能描述。 【版本记录】点击后出现版本记录界面,详见"文档管理-文档库-版本记录"功能描述。。

【删除】点击后弹出删除二次确认提示浮层,避免用户误操作。


- 添加文档具体操作:

  1) 基本信息:填写文档类型(必填)文档名称(必填)文档描述(必填)关联设备(非必填)
- 2) 文件上传:支持上传多类型格式文档,支持上传多份,已上传成功支持删除
- 3) 填写完【基本信息】,点击"下一步"进入【文件上传】步骤,具体如下:




- 4) 已填写菜单——黑色文字【可点击状态】 未填写菜单——灰色文字【不可点击状态】 正在填写菜单——蓝色文字【当前选中状态】
- 5) 所有数据填写完了统一保存入库,不要写一个模块入库一个模块【需求方提出】

### 文档管理-文档库-添加文档(添加关联设备)



#### 文档管理-文档库-重新上传




- 6 关联设备添加:
  - 1) 支持通过设备树形式搜索、查找设备;
  - 2) 已选择设备支持删除,支持重新选择;
  - 3)点击"添加"按钮,将设备添加到关联设备上。

- **季新上传具体操作**:
  - 1) 基本信息: 默认显示已填写信息,支持修改文档类型、文档名称、文档描述、关联设备
  - 2) 文件上传: 默认显示已上传文件信息, 支持重新上传文档和删除文档
  - 3) 填写完【基本信息】,点击"下一步"进入【文件上传】步骤,具体如下:
- 3 关联设备具体操作:
  - 1) 支持选择该用户可管理的全部设备;
  - 2) 支持删除设备;
- 9 文档类型筛选要采用直观方式让用户展开后就能看到全部分类方式:
  - 1) 一级分类在最顶部,点击对应分类后,列表可筛选出对应的文档。
  - 2) 二级分类在左边,点击对应分类后,列表可筛选出对应的文档。
  - 3) 三级级分类在对应二级分类后面,点击对应分类后,列表可筛选出对应的文档。




第2页,共3页

## 文档管理-文档库-版本记录



- 10 版本记录具体操作:
  - 1) 以时间轴形式展示文档上传版本记录,最新的显示在最前面,便于用户查看
  - 2) 单个文件支持点击标题查看,可下载、删除单个文件
  - 3) 信息过多时,支持滚动查看版本记录
- "删除"操作,点击后需弹出二次确认提示浮层,具体如下:



12 当文档内容已经被"删除"时,该文档不具备"下载""删除"功能,但是记录需要保留