ULTIMATE POPSTAR

Guía de usuario para WordPress

Yolocobi crafts

RESUMEN

La página web de un artista debe resaltar lo mejor de su concepto, debe sentirse cercano al público y a la vez elegante y moderno para cuadrar con el entorno virtual en el que se desarrolla. Estas características difíciles de conseguir para personas sin experiencia en el área del diseño y el desarrollo, o puede representar un gran costo de inversión. *Ultimate Popstar* es un tema de WordPress que pretende facilitar la obtención de estas características en un sitio web responsivo y moderno, todo de manera gratuita. A través de Ultimate Popstar, cualquiera tiene a su alcance una interfaz llamativa y una estructura intuitiva en su página web. Si eres artista, y no tienes experiencia en el diseño o programación web, y tampoco los recursos para obtener esos resultados, Ultimate Popstar es para ti.

INTRODUCCIÓN

Este documento es un manual de usuario para el tema de WordPress Ultimate Popstar. En este documento encontrarás la información necesaria para descargar, instalar, configurar y desplegar tu tema Ultimate Popstar en un ambiente WordPress.

El procedimiento mediante el cual se ilustran los pasos a seguir de este tutorial se ejecutó en un ambiente WordPress, alojado en un servicio de hosting en la nube. Es decir, que siguiendo los pasos escritos en este documento, el usuario debería ser capaz de obtener los mismos resultados en un entorno WordPress hospedado en la nube.

Este documento sigue un flujo secuencial, por lo que se recomienda ejecutar el procedimiento en el orden que aparece registrado en el documento. A su vez, una vez finalizado el proceso de lectura y aplicación de los pasos, el documento también funciona como un banco de referencias para futuras dudas o problemas. En general, si no se sigue el orden adecuado de pasos, es posible que el rendimiento o la funcionalidad total del sitio web se vea comprometido.

REQUERIMIENTOS

Para poder utilizar el tema Ultimate WordPress es necesario contar un ambiente WordPress instalado. Esto, a su vez requiere poseer un servicio de hosting o un servidor local donde ejecutar WordPress. Para poder seguir las instrucciones de este manual correctamente, se requiere del conocimiento mínimo para gestionar un sitio web WordPress, entre estas habilidades requeridas destacan el manejo del tablero principal; la creación, edición y eliminación de posts y páginas, el manejo de la herramienta de customización de WordPress, el manejo de etiquetas y categorías, entre otros. Sin un lugar donde ejecutar WordPress, o sin los conocimientos necesarios para manejarlo, no es recomendable utilizar este tema.

CONTENIDO

- 1 Instalación
- 1.1 Descarga
- 1.2 Instalación
- 2 Personalizar la apariencia de la página principal
- 2.1 Acceso al menú de customización
- 2.2 Nombre y descripción del sitio web
- 2.3 Foto de portada y foto de perfil
- 2.4 Número de ítems en el carrusel de noticias
- 2.5 Vídeo promocional
- 2.6 Créditos del artista
- 3 Crear páginas del sitio web
- 3.1 Requerimientos previos
- 3.2 Noticias
- 3.3 Perfil
- 3.4 Discografía
- 3.5 Página personalizada
- 4 Publicar contenido
- 4.1 Publicar una noticia
- 4.2 Publicar un lanzamiento
- 5 Crear menús
- 5.2 Menú de cabecera
- 5.2 Menú de pie de página
- 5.3 Menú de información

1 - INSTALACIÓN


Ultimate Popstar es un tema de WordPress gratuito, por lo que basta con descargar el archivo del tema e instalarlo en nuestro ambiente WordPress. En esta sección se señalará cómo descargar y, posteriormente, instalar el tema en su sitio web de WordPress.

1.1 DESCARGA


Pendiente

1.2- INSTALACIÓN


Para instalar la plantilla, es necesario acceder al **tablero principal** de WordPress, después a la opción **apariencia** y finalmente a la opción **temas**.




Dentro del menú temas, hacer clic en la opción añadir nuevo.



Dentro del menú añadir nuevo, hacer clic en la opción subir tema.




Dentro del menú subir tema, hacer clic en la opción subir archivo.




Al hacer clic, se desplegará la ventana para subir el tema, para ello hay que buscar dentro de nuestras carpetas locales el archivo *ultimate-popstar.zip* que descargamos anteriormente. Después de seleccionarlo, hacer clic en abrir para comenzar el proceso de carga.

El proceso de instalación podría tardar unos minutos, pero después de que haya sido instalado exitosamente, aparecerá este mensaje en pantalla:



Para comprobar que se ha instalado correctamente, hay que hacer clic en la primera de las tres opciones justo debajo del mensaje antes visto, la opción de *vista previa en vivo*. Este botón nos llevará a la sección de personalización del blog, y debería lucir como en la imagen anterior. Si esto es correcto, hay que hacer clic en el botón *activar y y publicar* para iniciar el proceso de activación del tema.



El texto del botón cambiará a **publicado**, y el proceso habrá terminado.

Para regresar al menú principal, basta con hacer clic en el botón x de la esquina superior izquierda.


2 - PERSONALIZAR LA APARIENCIA DE LA PÁGINA PRINCIPAL

La página principal de WordPress es la página que se muestra inmediatamente al ingresar al sitio web WordPress. En ella se encuentra la información más importante para el usuario: El nombre del artista, el menú de navegación principal, la foto de portada, el carrusel de noticias, la sección de noticias, el vídeo promocional, el menú de información, el menú de contactos y los créditos del artista.

El tema *Ultimate Popstar* está enfocado en ofrecer al usuario una apariencia de WordPress adecuada para un sitio web para músicos, por lo que la identidad del sitio es importante para lograr este objetivo. A continuación se instruirá al usuario para que consiga obtener, a través de este tema, la apariencia deseada para su sitio web utilizando la *herramienta de customización* de WordPress.


2.1 ACCESO AL MENÚ DE CUSTOMIZACIÓN

Para acceder a la herramienta de customización de WordPress desde el menú principal, hay que dirigirse al **tablero principal**, y dentro de la opción **apariencia**, hacer clic en la opción **customizar**.




2.2 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB

El nombre y el tagline del sitio web es el texto que aparece en la pestaña del navegador correspondiente al sitio web. Este puede ser modificado a través de la **herramienta de customización** de WordPress. Para realizar esta modificación, es necesario hacer clic en la opción de **identidad del sitio**.



Una vez adentro, se desplegará el menú que nos permitirá realizar la modificación. Los cuadros de texto que se deberán modificar son *título del sitio* y *tagline*. Una vez que se realicen los cambios, hay que hacer clic en el botón *publicar* para finalizar el proceso. Al finalizar, el texto del botón cambiará a *publicado*, lo que indica que el proceso terminó.



Para comprobar los cambios, accede a tu sitio web WordPress y verifica si el texto que recién modificaste se visualiza en la pestaña del navegador correspondiente al sitio web. El texto del título, además, aparecerá tanto en la cabecera como en e fondo del sitio web.







2.3 FOTO DE PORTADA Y FOTO DE PERFIL

La **foto de portada** es la imagen que se muestra en la página principal del sitio web. Es recomendable escoger una imagen representativa del artista. Además, se recomienda que sea el contenido principal de la imagen esté en el centro, puesto que el diseño responsivo del tema WordPress recorta los espacios laterales de las imágenes. También se recomienda que la imagen sea horizontal y de buena calidad.


Para escoger nuestra propia **foto de portada**, dentro del **menú de customización** de WordPress, hay que hacer clic en la opción de **identidad del sitio**. Dentro de este menú, hacer clic en la opción **seleccionar imagen**.




Se desplegará entonces el **menú de imágenes** de WordPress, en el que podrás seleccionar la imagen que desees. En caso de que no tengas la imagen que deseas dentro de WordPress, habrá que hacer clic en el botón **seleccionar archivos** para buscar la imagen dentro de nuestras carpetas locales. También es posible arrastras desde nuestra carpeta local el archivo dentro de la sección blanca que indica **arrastra archivos para cargar**.



Una vez que el archivo se cargue, aparecerá en la sección de *librería de media*, entonces habrá que hacer clic en la *escoger imagen*.




Una vez que el proceso de carga de imagen termine, podrás visualizar el resultado en el **menú de customización** de WordPress. Para finalizar basta con hacer clic en el botón **publicar**.




2.4 NÚMERO DE ÍTEMS EN EL CARRUSEL DE NOTICIAS

El carrusel de noticias está diseñado para mostrar las noticias más recientes de una forma llamativa. El carrusel desplegará 3 ítems por cada ronda. Cada ítem en el carrusel despliega el título del post y su miniatura, además, al hacer clic, llevará al usuario al sitio del post correspondiente. El carrusel puede desplegar 3, 6 o 9 ítems según esté indicado en la configuración del administrador. Esta función es parte del tema de WordPress y no requiere ningún plugin adicional.

Para editar la cantidad de ítems en el carrusel, habrá que ingresar a la opción de *identidad del sitio* dentro del *menú de customización* de WordPress. Dentro, habrá que seleccionar alguna de las opciones de la sección *ítems del carrusel*. Para terminar el proceso, solo hace falta hacer clic en el botón *publicar*, el cual cambiará a *publicado* una vez que se termine el proceso.




Si no tienes publicado ningún post en tu sitio WordPress, el carrusel lucirá vacío o con el post preestablecido. Esta sería su apariencia.



Sin embargo, una vez que publiques post con miniaturas el carrusel lucirá de esta manera y los botones cambiarán la sección del carrusel.



HOME NEWS PROFILE DISCOGRAPHY



2.5 VÍDEO PROMOCIONAL

El **vídeo promocional** es el vídeo que se muestra en la **página principal** del sitio web, y que está situado al lado de la sección de noticias. El sitio web necesita una URL de un vídeo de YouTube para funcionar.


Para seleccionar el vídeo que deseas desplegar como vídeo principal en la página principal del sitio web, dentro del *menú de customización* de WordPress habrá que hacer clic en la opción *identidad del sitio*. Para seleccionar el vídeo de tu elección, deberás ingresar su URL en la sección *URL de YouTube*. Para que funcione, deberá seguir el formato de inserción de YouTube. Es decir, si la URL original es:

https://www.youtube.com/watch?v=ljCW7M-Xhhw


Entonces, la URL que deberás ingresar será:

https://www.youtube.com/embed/ljCW7M-Xhhw

Una vez que ingreses la información, habrá que hacer clic en el botón **publicar**, el cual cambiará a **publicado** una vez que termine el proceso.




Una vez que el proceso termine, podrás comprobar que el vídeo que escogiste se visualiza en la sección de vídeo en la **página principal** de tu sitio WordPress.



2.6 CRÉDITOS DEL ARTISTA

Por lo general, un artista pertenece a un sello discográfico que los representa, a un mánager o a una entidad específica que se posee los derechos de su imagen. Esta información se puede añadir al tema en la sección de créditos del artista, que aparece en la parte inferior de la **página** principal del sitio web de WordPress.

Para ingresar estos datos, dentro del **menú de customización** de WordPress habrá que hacer clic en la opción **identidad del sitio**. Ingresa la información que deseas en la sección de **créditos del artista**, y para finalizar presiona el botón publicar, que cambiará a publicado una vez que termine el proceso. El nuevo texto deberá ser visible en la parte inferior de la **página principal**.



3 - CREAR PÁGINAS DEL SITIO WEB


El tema Ultimate Popstar para WordPress permite una gran variedad de páginas prediseñadas para mostrar información relevante al usuario. Estas páginas están diseñadas para mostrar información relevante para un artista, como sus lanzamientos o sus eventos en vivo. Las páginas que maneja el tema son: Página principal, noticias, perfil, discografía, página personalizada y página de error.

En este documento se detallará sobre el procedimiento para crear cada una de estas páginas, además de los requerimientos.

3.1 REQUERIMIENTOS PREVIOS


Este tema de WordPress se apoya en la configuración de ciertos aspectos de WordPress, como lo son el uso de etiquetas adecuadas, categorías, y preferencias de configuración. En esta sección encontrarás los detalles necesarios para comenzar a crear páginas a través de este tema de WordPress.

Primero, dentro del **tablero principal**, acceder a la sección de **opciones**, y después hacer clic en la opción **lectura**.




Dentro de la sección de opciones de lectura, asegurarse de tener seleccionada la opción tus post más recientes. También hay que asegurarse de que la opción de *máximo de páginas a mostrar* y la de *reunión de contenido de muestra más reciente* tengan un número mayor al seleccionado en la parte del *número de ítems en el carrusel de noticias*, dentro del *menú de customización*. Se recomienda utilizar un número relativamente alto para evitar conflictos, tal como 20 o 30.


Al terminar la edición, hacer clic en el botón de guardar cambios.



Para que la página de noticias pueda funcionar correctamente, es necesario crear una categoría especial. Para hacer esto, dentro del **tablero principal**, en la sección de **posts**, hay que hacer clic en la **opción categorías**.



Ya dentro del **menú de categorías**, hay que escribir la palabra RELEASE en la sección de **nombre** y **slug**. Para finalizar, hacer clic en el botón **añadir nueva categoría**.



Si el proceso se realizó exitosamente, podrás ver la nueva categoría RELEASE en la lista de categorías existentes.




3.2 NOTICIAS

La página de noticias muestra los post que existen dentro del sitio web WordPress del administrador.


Para crear esta página, hay que crear una nueva página dentro de WordPress que contenga el nombre y la configuración adecuada.

El título de la página se visualizará en el sitio web de WordPress, así como en los menús en los que aparezca, por lo que se recomienda que se utilice un formato adecuado como solo letras mayúsculas y la palabra NEWS. Sin embargo, el contenido que se escriba en la página no se visualizará en ninguna parte, por lo que no importa su contenido.

Para que la página se muestre de manera adecuada, dentro de las opciones de página en la sección de creación de página, hay que hacer clic en la sección de **atributos de la página**, y escoger el template que dice **news**. Una vez seleccionada, hacer clic en el botón **publicar**.



Si el proceso fue exitoso, al acceder a nuestra recién creada página de noticias el resultado debería lucir así.




3.3 PERFIL


La página de perfil muestra una fotografía del artista, junto con la información personal relevante sobre el artista. Esta información se muestra al colocar el mouse sobre la imagen en la pantalla, o al hacer clic en la imagen en un dispositivo móvil. Esta función es parte del tema de WordPress, y no requiere ningún plugin adicional.

Antes de crear la página, es recomendable seleccionar una imagen de perfil para desplegar. Para esto, desde el **tablero principal**, en la **sección de apariencia**, hay que seleccionar la opción de customización.

Ya dentro del **menú de customización** de WordPress, hacer clic en la sección **identidad del sitio**. Para seleccionar una imagen, hay que hacer clic en el botón **seleccionar imagen** de la sección **cargar una imagen de artista de la banda**. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **publicar**, que cambiará a **publicado** una vez que el proceso haya terminado.



La información de perfil del artista también se puede editar desde este menú. La información debe agregarse en el área de texto de la sección descripción del artista. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón publicar, que cambiará a publicado una vez que el proceso haya terminado.




Como la página de perfil aún no está creada, no es posible visualizar los resultados. A continuación crearemos la página.

Para crear esta página, hay que crear una nueva página dentro de WordPress que contenga el nombre y la configuración adecuada.

El título de la página se visualizará en el sitio web de WordPress, así como en los menús en los que aparezca, por lo que se recomienda que se utilice un formato adecuado como solo letras mayúsculas y la palabra PROFILE. Sin embargo, el contenido que se escriba en la página no se visualizará en ninguna parte, por lo que no importa su contenido.

Para que la página se muestre de manera adecuada, dentro de las opciones de página en la sección de creación de página, hay que hacer clic en la sección de **atributos de la página**, y escoger la opción que dice **profile**. Una vez seleccionada, hacer clic en el botón **publicar**.



Si el proceso fue exitoso, al acceder a nuestra recién creada página de perfil el resultado debería lucir así.




3.4 DISCOGRAFÍA

La página de discografía está diseñada para mostrar todos los lanzamientos del artista. Cada elemento dentro de la página de discografía es un lanzamiento, y se muestra de forma elegante su portada, su título y su categoría.

Para crear esta página, hay que crear una nueva página dentro de WordPress que contenga el nombre y la configuración adecuada.

El título de la página se visualizará en el sitio web de WordPress, así como en los menús en los que aparezca, por lo que se recomienda que se utilice un formato adecuado como solo letras mayúsculas y la palabra DISCOGRAPHY. Sin embargo, el contenido que se escriba en la página no se visualizará en ninguna parte, por lo que no importa su contenido.

Para que la página se muestre de manera adecuada, dentro de las opciones de página en la sección de creación de página, hay que hacer clic en la sección de **atributos de la página**, y escoger el template que dice **discography**. Una vez seleccionada, hacer clic en el botón **publicar**.



Si el proceso fue exitoso, al acceder a nuestra recién creada página de perfil el resultado debería lucir así.


Ultimate Popstar

DISCOGRAPHY NEWS PROFILE

No entries founds



Como hasta este punto del tutorial no se ha instruido al usuario cómo crear un lanzamiento para la discografía, es normal que la página luzca vacía. Así es como luce una página de discografía con el contenido adecuado.




3.5 PÁGINA PERSONALIZADA

En una **página personalizada** el contenido es dinámico, es decir, no está diseñado por el tema, sino que se alimenta directamente del contenido que el usuario publique en la página. Este tipo de páginas es perfectas para crear contenido que el tema no tenga diseñado aún, y se recomienda su uso para alimentar el **menú de información**.

Para crear una página personalizada, hay que crear una nueva página dentro de WordPress que contenga la configuración adecuada.

Tanto el título de la página como su contenido se visualizarán en WordPress, por lo que es conveniente crear páginas según el gusto y el criterio del usuario.

Para que la página se muestre de manera adecuada, dentro de las opciones de página en la sección de creación de página, hay que hacer clic en la sección de **atributos de la página**, y escoger el template que dice **single**. Una vez seleccionada, hacer clic en el botón **publicar**.



Si el proceso fue exitoso, al acceder a nuestra recién creada página de perfil el resultado debería lucir así.

Convallis cursus eros dapibus DISCOGRAPHY NEWS

Ultimate Popstar

09/05/2021

Convallis cursus eros dapibus

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit eu justo proin, molestie class aptent erat sem dictumst platea vel tristique, ad cubilia dis vehicula vulputate commodo per habitasse himenaeos. Urna vestibulum suspendisse velit litora venenatis taciti cursus gravida a, hendrerit posuere molestie nascetur ullamcorper diam quis dapibus pulvinar, nulla magna sociosqu curabitur euismod eros semper lectus. Sapien tempus natoque augue curae consequat primis tincidunt, montes senectus convallis habitasse rhoncus eu ullamcorper enim, etiam litora per diam pellentesque blandit.

Convallis cursus eros dapibus porta habitasse hac mollis cum quam, praesent accumsan venenatis fames nullam cubilia sociosqu donec semper dis, nibh risus egestas taciti interdum tellus velit sollicitudin. Penatibus hendrerit libero morbi ante tristique taciti litora feugiat, nunc dis rhoncus inceptos et lobortis dui nisl aenean, iaculis nec curae felis pharetra mi urna. Quam dictum inceptos fames facilisis dis fringilla torquent, etiam euismod commodo gravida sociis montes, vivamus penatibus posuere dignissim ultricies risus.



4 - PUBLICAR CONTENIDO

Uno de los aspectos más importantes del tema de WordPress **Ultimate Popstar** es la publicación de contenido. Para que los posts se visualicen adecuadamente en el sitio web WordPress a través de este tema, es esencial hacerlo de la manera adecuada, siguiendo las instrucciones que se indican en este manual.

4.1 PUBLICAR UNA NOTICIA

Para el tema WordPress **Ultimate Popstar**, una **noticia** es todo post que se muestre en el **carrusel de noticias**, en la **sección de noticias** de la **página principal** y en la **página de noticias** del sitio.

Es recomendable que el contenido de una noticia sea la fecha de un concierto próximo, el anunciamiento de un nuevo lanzamiento, una entrevista o información sobre nuevos productos.

Una noticia debe contener un título, contenido, miniatura y una categoría. Estos datos, además de la fecha de creación que se genera en el momento de la publicación, son los datos que se mostrarán en las secciones correspondientes, por lo que se sugiere que no se deje en blanco ninguna de estas secciones.



Apariencia de una noticia vista en su página especifica



Vista de una noticia en el carrusel de noticias



Apariencia de una noticia en la sección de noticias de la página principal




Vista de una noticia en la página NEWS

Para crear una nueva noticia es necesario publicar un nuevo post en WordPress. Una vez que el contenido ya ha sido ingresado a la sección de creación de posts de WordPress, es esencial escoger una categoría. Para fines de ejemplificación, en este tutorial se crearon las categorías SCHEDULE, DISCOGRAPHY, SHOP y MEDIA. También se recomienda utilizar solamente una categoría para cada clase de noticia, puesto que escoger más de una categoría podría alterar desfavorablemente la estética del sitio web.


Ningún post que tenga la categoría de RELEASE será considerado una noticia por el tema, por lo que no aparecerá ni en el carrusel de noticias, ni en la sección de noticias de la página principal ni en la página NEWS. Por el contrario, todo post que contenga la categoría RELEASE se visualizará en la página DISCOGRAPHY, y será considerada un lanzamiento.

Por esta razón, a la hora de crear una noticia, es esencial asegurarse que el post que se está creando no tenga la categoría RELEASE.




Con el fin de que las noticias que se muestren en el carrusel de noticias tengan una imagen de fondo para mostrar en el espacio correspondiente, es necesario seleccionar una miniatura para nuestra noticia. Esto se puede lograr haciendo clic en el botón asignar imagen destacada en la sección de imagen destacada.


Una vez cargada y seleccionada la imagen, hacer clic en el botón **publicar** para finalizar el proceso.



Si el proceso fue exitoso, al acceder a la página principal el resultado debería lucir así.



Y en la página **NEWS** el resultado debería lucir así.



Y en su página correspondiente el resultado debería lucir así.

Convallis cursus eros dapibus DISCOGRAPHY NEWS PROFILE

Ultimate Popstar

09/05/2021 SCHEDULE
Lorem ipsum dolor sit amet consectetui

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit eu justo proin, molestie class aptent erat sem dictumst platea vel tristique, ad cubilia dis vehicula vulputate commodo per habitasse himenaeos. Urna vestibulum suspendisse velit litora venenatis taciti cursus gravida a, hendrerit posuere molestie nascetur ullamcorper diam quis dapibus pulvinar, nulla magna sociosqu curabitur euismod eros semper lectus. Sapien tempus natoque augue curae consequat primis tincidunt, montes senectus convallis habitasse rhoncus eu ullamcorper enim, etiam litora per diam pellentesque blandit.

Convallis cursus eros dapibus porta habitasse hac mollis cum quam, praesent accumsan venenatis fames nullam cubilia sociosqu donec semper dis, nibh risus egestas taciti interdum tellus velit sollicitudin. Penatibus hendrerit libero morbi ante tristique taciti litora feugiat, nunc dis rhoncus inceptos et lobortis dui nisl aenean, iaculis nec curae felis pharetra mi urna. Quam dictum inceptos fames facilisis dis fringilla torquent, etiam euismod commodo gravida sociis montes, vivamus penatibus posuere dignissim ultricies risus.



4.2 PUBLICAR UN LANZAMIENTO

Para el tema WordPress **Ultimate Popstar**, un **lanzamiento** es todo post que se muestre en la **página de discografía** del sitio.

Este tema está diseñado para tratar un post configurado como lanzamiento como el contenido de la página DISCOGRAPHY. Es decir, en él se recomienda escribir la fecha de lanzamiento y título del disco, y en el contenido la lista de canciones, detalles y toda la información relevante para el lanzamiento, como las plataformas de distribución, links relevantes, tiendas donde estará disponible, etc.


Un lanzamiento debe contener un título, contenido, miniatura y una etiqueta. Estos datos, además de la fecha de creación que se genera en el momento de la publicación, son los datos que se mostrarán en las secciones correspondientes, por lo que se sugiere que no se deje en blanco ninguno de estos datos.



Vista de un lanzamiento desde la página DISCOGRAPHY

DREAMPOLARIS

HOME NEWS PROFILE DISCOGRAPHY



09. rest 10. next time





Apariencia de un lanzamiento desde su página correspondiente

Para crear un nuevo lanzamiento es necesario publicar un nuevo post en WordPress. Una vez que el contenido ya ha sido ingresado, es esencial escoger una etiqueta. Para fines de ejemplificación, en este tutorial se crearon las etiquetas ALBUM, SINGLE, EP y DIGITAL. También se recomienda utilizar solamente una etiqueta para cada clase de lanzamiento, puesto que escoger más de una etiqueta podría alterar desfavorablemente la estética del sitio web.

Ningún post que no tenga la categoría de RELEASE no será considerado un lanzamiento por el tema, por lo que no aparecerá en la página **DISCOGRAPHY**. Por el contrario, todo post que no contenga la categoría RELEASE se visualizará en la página **NEWS**, y será considerada una noticia.


Por esta razón, a la hora de crear un lanzamiento, es esencial asegurarse que el post que se está creando tenga la categoría RELEASE.





Con el fin de que los lanzamientos que se muestren en el la **página de discografía** tengan una portada de álbum para mostrar en el espacio correspondiente, es necesario seleccionar una miniatura para nuestro lanzamiento. Esto se puede lograr haciendo clic en el botón **asignar imagen destacada** en la sección de **imagen destacada**.

Una vez cargada y seleccionada la imagen, hacer clic en el botón **publicar** para finalizar el proceso.



Si el proceso fue exitoso, al acceder a la página de discografía el resultado debería lucir así.



Convallis cursus eros dapibus DISCOGRAPHY NEWS



Y en su página correspondiente el resultado debería lucir así.

Ultimate Popstar

Convallis cursus eros dapibus DISCOGRAPHY NEWS PROFILE Sample Page

09/05/2021 RELEASE 2021.05.09 RELEASE - The Beginning

CD

01. The Beginning

02. Real emotion

03.Tris



5 - CREAR MENÚS

El tema WordPress Ultimate Popstar cuenta con tres menús para visualizarse en la página principal del sitio web.


Menú de cabecera: Es el menú situado en la parte superior del sitio web, en la cabecera, y está diseñado para ser el menú principal, que guíe al usuario a las páginas principales del sitio web, como la de noticias, perfil o discografía.

DREAMPOLARIS

HOME NEWS PROFILE DISCOGRAPHY

Menú de pie de página: Es el menú situado en la parte inferior del sitio web, en el pie de página, y está diseñado para ser el menú de contacto, que guíe al usuario a las páginas de contacto del administrador. Este tema cuenta

con 5 íconos preestablecidos para escoger: Facebook, Twitter, YouTube, Tik Tok y Spotify.



Menú de información: Es el menú situado justo encima del menú de pie de página, y está diseñado para ser el menú para las páginas personalizadas. Su función es guiar al usuario a través de las páginas personalizadas que el administrador crea, como páginas de información, privacidad, etc.




5.1 MENÚ DE CABECERA

Para crear el **menú de cabecera**, hay que crear un nuevo menú en la sección de **menús**, dentro de la **tabla principal** de WordPress.

Escoge el nombre de tu elección, y selecciona **menú de cabecera** en la sección de **ubicación de exhibición**. A continuación, hay que hacer clic en el botón **crear menú**.

Menu Name MAIN				
Give your menu a name, then click Create Menu.				
Menu Settings				
Auto add pages	Automatically add new top-level pages to this menu			
Display location	✓ Header Menu			
	☐ Bottom Menu			
	☐ Information Menu			
	Create Menu			

Posteriormente, agrega las páginas que deseas que se visualicen en el menú. Es recomendable agregar solo las páginas más importantes, como la de noticias, perfil y discografía.



Si el proceso fue exitoso, al acceder a la página principal el resultado debería lucir así.

Ultimate Popstar


DISCOGRAPHY PROFILE NEWS

5.2 MENÚ DE PIE DE PÁGINA


Para crear el **menú de pie de página**, hay que crear un nuevo menú en la sección de **menús**, dentro de la **tabla principal** de WordPress.

Escoge el nombre de tu elección, y selecciona **menú de fondo** en la sección de **ubicación de exhibición**. A continuación, hay que hacer clic en el botón **crear menú**.


Agrega tus redes sociales desde la opción de **enlaces customizados.**Aunque el link que ingreses en el apartado de URL sí funcionará, el texto del link no será visible. En su lugar, se mostrará un ícono de tu elección.




En la sección de estructura de menú, visualizarás una caja de opciones desplegables con el título de descripción de ítem. En esta lista se encuentran los íconos disponibles para el menú de redes sociales. En este caso, el link de este menú redirigirá a Facebook, por lo que la opción que debes seleccionar también debe ser Facebook. Este proceso se repetirá por cada link que agregues al menú.



Una vez que tengamos todos los enlaces configurados que deseemos que aparezcan en nuestro menú de pie de página, guardamos el menú.




Si el proceso fue exitoso, al acceder a la página principal el resultado debería lucir así.



5.3 MENÚ DE INFORMACIÓN


Para crear el **menú de información**, hay que crear un nuevo menú en la sección de **menús**, dentro de la **tabla principal** de WordPress.

Escoge el nombre de tu elección, y selecciona **menú de información** en la sección de **ubicación de exhibición**. A continuación, hay que hacer clic en el botón **crear menú**.




Se recomienda que las páginas contenidas en el **menú de información** sean **páginas personalizadas** del administrador, con información propia y detallada sobre aspectos específicos del artista. Para este ejemplo hemos

creado las **páginas personalizadas** Information, Contact, Privacy, Recruit y Fanclub, todas hechas con la plantilla **single**.



Para agregar estas páginas al menú, hay que hacer clic en el botón **añadir al menú**, y posteriormente guardar los cambios del menú.

Si el proceso fue exitoso, al acceder a la página principal el resultado debería lucir así.



ENLACES

Desarrollador: https://yolocobi-crafts.netlify.app/

VERSIONES

1.0	14/05/2021	Primera versión probada en	Yolocobi Crafts
		ambiente WordPress / Hosting	